



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Mitel OpenScape Business

myAttendant

Guide de l'utilisateur

06/2025

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel"), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2025, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Sommaire

1 Historique des modifications.....	8
1.1 Historique des améliorations et des corrections.....	10
2 A propos de cette documentation.....	11
2.1 Conventions de présentation des informations.....	11
2.2 Types de thèmes.....	11
3 Introduction	12
3.1 myAttendant.....	12
3.2 Éléments de l'interface utilisateur.....	13
3.3 Aide en ligne.....	16
4 Installation, Démarrer et Terminer depuis myAttendant.....	17
4.1 Comment installer myAttendant.....	17
4.2 Comment démarrer myAttendant la première fois.....	18
4.3 Comment démarrer myAttendant.....	19
4.4 Quitter myAttendant.....	20
4.5 Comment désinstaller myAttendant.....	20
4.6 Mise à jour automatique.....	21
4.6.1 Comment effectuer la mise à jour automatique.....	21
5 Premiers pas.....	22
5.1 Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur.....	22
5.2 Comment sélectionner la langue de la boîte vocale.....	22
5.3 Comment enregistrer votre annonce de nom.....	22
5.4 Comment enregistrer votre message d'accueil personnel.....	23
5.5 Comment définir votre adresse e-mail.....	24
5.6 Comment configurer les touches de fonction.....	24
5.7 Comment réinitialiser la configuration des touches de fonction.....	24
5.8 Connexion Outlook.....	25
5.8.1 Comment configurer la connexion Outlook.....	25
6 Unified Communications.....	26
6.1 État de présence.....	26
6.1.1 Comment modifier l'état Présence des autres utilisateurs.....	28
6.1.2 Comment activer ou désactiver la réinitialisation automatique de l'état Présence.....	28
6.1.3 Comment modifier la visibilité de votre état Présence pour les autres.....	28
6.1.4 Comment activer ou désactiver la fenêtre surgissante en cas de modification de l'état Présence.....	28
6.2 Service CallMe.....	29
6.2.1 Comment activer le service CallMe.....	30
6.3 Renvoi d'appel en fonction de l'état.....	30
6.3.1 Comment définir les destinations de renvoi d'appel.....	30
6.4 Renvoi d'appel basé sur une règle.....	31
6.4.1 Comment créer une règle pour le renvoi d'appel.....	31
6.4.2 Comment modifier la règle pour le renvoi d'appel.....	31
6.4.3 Comment renommer une règle pour le renvoi d'appel.....	32
6.4.4 Comment effacer une règle pour le renvoi d'appel.....	32
6.4.5 Comment activer une règle pour le renvoi d'appel.....	32
6.5 Répertoires.....	33
6.5.1 Comment rechercher les abonnés.....	34
6.5.2 Comment composer un numéro à partir d'un répertoire externe.....	35
6.5.3 Comment trier les abonnés internes.....	35

6.5.4 Comment filtrer le répertoire interne.....	36
6.5.5 Comment ajouter des contacts externes.....	36
6.5.6 Comment modifier des contacts externes.....	36
6.5.7 Comment effacer des contacts externes.....	37
6.5.8 Comment ajouter une note sur un abonné.....	37
6.5.9 Comment afficher et compléter une note sur un abonné.....	37
6.5.10 Comment effacer une note sur un abonné.....	38
6.5.11 Comment ajouter un contact personnel.....	38
6.5.12 Comment modifier un contact personnel.....	38
6.5.13 Comment effacer un contact personnel.....	39
6.6 Journal.....	39
6.6.1 Comment trier le journal.....	41
6.6.2 Comment grouper les entrées de journal.....	41
6.6.3 Comment effacer les entrées de journal.....	41
6.6.4 Comment modifier la durée de conservation des entrées du journal.....	42
6.6.5 Comment configurer l'exportation du journal.....	42
6.6.6 Comment exporter le journal manuellement.....	43
6.6.7 Comment générer une entrée externe depuis le journal.....	43
6.6.8 Comment marquer une conversation comme terminée.....	43
6.7 Formats des numéros d'appel.....	44
6.8 Numérotation via le bureau.....	45
6.8.1 Comment appeler avec la numérotation à partir du presse-papiers ou avec la numérotation via le bureau.....	45
6.8.2 Numérotation via le bureau et numérotation à partir du presse-papiers.....	46
6.8.3 Comment modifier le raccourci clavier pour la numérotation via le bureau ou la numérotation à partir du presse-papiers.....	47
6.9 Fenêtres contextuelles.....	47
6.9.1 Comment activer ou désactiver les fenêtres surgissantes pour les appels entrants.....	52
6.9.2 Comment activer ou désactiver l'ouverture de la fenêtre principale pour les appels entrants.....	52
6.9.3 Comment activer ou désactiver la fermeture des fenêtres contextuelles à la fin de la communication.....	53
6.9.4 Comment activer ou désactiver les fenêtres contextuelles pour les appels sortants.....	53
6.9.5 Comment activer ou désactiver la fenêtre surgissante pour un nouveau message vocal.....	53
6.9.6 Comment Activer ou désactiver automatiquement myAttendant au premier plan à la réception d'un nouveau message Voix.....	54
6.9.7 Comment activer ou désactiver les fenêtres contextuelles lors de la réception de messages de chat.....	54
6.9.8 Comment ouvrir une fenêtre contextuelle d'événement manqué par une touche de raccourci.....	55
6.10 Conférences.....	55
6.10.1 Conférence Ad-hoc.....	60
6.10.1.1 Comment configurer et démarrer la conférence Ad-hoc.....	60
6.10.1.2 Comment afficher une conférence propre Ad-hoc.....	61
6.10.1.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence.....	61
6.10.1.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence.....	61
6.10.1.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence.....	62
6.10.1.6 Comment ajouter des participants à une conférence.....	62
6.10.1.7 Comment déconnecter un participant à une conférence.....	63
6.10.1.8 Comment connecter de nouveau les participants à la conférence.....	64
6.10.1.9 Comment supprimer un participant d'une conférence.....	64
6.10.1.10 Comment transformer un appel en conférence Ad-hoc.....	64
6.10.1.11 Comment arrêter une conférence Ad-hoc.....	65
6.10.1.12 Comment répéter une conférence Ad-hoc.....	65
6.10.1.13 Comment supprimer une conférence Ad-hoc.....	66
6.10.2 Conférence 'Rendez-vous'.....	66
6.10.2.1 Comment configurer une conférence Meet Me.....	68
6.10.2.2 Comment afficher votre conférence Meet Me.....	70

6.10.2.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence.....	70
6.10.2.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence.....	70
6.10.2.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence.....	71
6.10.2.6 Comment afficher plus d'informations sur votre propre conférence.....	71
6.10.2.7 Comment déterminer la date et l'heure prévues d'une conférence Meet Me.....	72
6.10.2.8 Comment modifier le mot de passe d'un participant à une conférence Meet Me.....	72
6.10.2.9 Comment afficher une conférence Meet Me, permanente ou ouverte en tant que directeur.....	73
6.10.2.10 Comment prolonger une conférence Meet Me.....	73
6.10.2.11 Comment déplacer une conférence Meet Me.....	73
6.10.2.12 Comment déplacer un rendez-vous d'une série de conférences Meet Me.....	74
6.10.2.13 Comment définir d'autres directeurs de conférence.....	74
6.10.2.14 Comment supprimer une conférence Meet Me.....	75
6.10.2.15 Comment mettre fin à une conférence Meet Me.....	75
6.10.2.16 Comment supprimer un rendez-vous d'une série de conférences Meet Me.....	76
6.10.3 Conférence permanente.....	76
6.10.3.1 Comment configurer la conférence permanente.....	77
6.10.3.2 Comment afficher votre conférence permanente.....	78
6.10.3.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence.....	78
6.10.3.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence.....	79
6.10.3.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence.....	79
6.10.3.6 Comment afficher plus d'informations sur votre propre conférence.....	80
6.10.3.7 Comment modifier le mot de passe d'un participant à une conférence permanente.....	80
6.10.3.8 Comment définir d'autres directeurs de conférence.....	81
6.10.3.9 Comment supprimer la conférence permanente.....	81
6.10.4 Conférence ouverte permanente.....	81
6.10.4.1 Comment configurer une conférence ouverte permanente.....	82
6.10.4.2 Comment afficher votre conférence ouverte permanente.....	83
6.10.4.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence.....	83
6.10.4.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence.....	84
6.10.4.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence.....	84
6.10.4.6 Comment afficher plus d'informations sur votre propre conférence.....	85
6.10.4.7 Comment supprimer une conférence ouverte permanente.....	85
6.10.5 Appel sortant programmé.....	85
6.10.5.1 Comment configurer un appel sortant programmé.....	86
6.10.5.2 Comment configurer un appel sortant programmé pour une entrée de journal.....	87
6.10.5.3 Comment afficher un appel sortant programmé.....	88
6.10.5.4 Comment afficher plus d'informations sur votre appel sortant programmé.....	88
6.10.5.5 Comment déterminer la date et l'heure prévues d'un appel sortant programmé.....	88
6.10.5.6 Comment déplacer un appel sortant programmé.....	89
6.10.5.7 Comment supprimer un appel sortant programmé.....	89
6.11 Web Collaboration.....	89
6.11.1 Comment démarrer une session Web Collaboration.....	91
6.11.2 Comment mettre fin à une session Web Collaboration.....	91
6.12 Messages Voix et Fax.....	92
6.12.1 Boîte vocale.....	92
6.12.1.1 Comment déterminer le numéro d'appel de la boîte vocale.....	95
6.12.1.2 Comment sélectionner le mode d'enregistrement ou mode de diffusion.....	95
6.12.1.3 Comment enregistrer une annonce.....	96
6.12.1.4 Comment importer une annonce.....	96
6.12.1.5 Comment effacer une annonce.....	97
6.12.1.6 Comment activer ou désactiver l'annonce de votre état Présence pour les appels externes.....	97
6.12.1.7 Comment activer ou désactiver l'annonce de votre état Présence pour certains appels.....	98
6.12.1.8 Comment autoriser ou interdire l'appel de vos messages Voix et Fax par le poste opérateur.....	98
6.12.1.9 Comment sélectionner la langue de la boîte vocale.....	98
6.12.2 Gestion des messages Voix.....	99

6.12.2.1 Comment écouter un message Voix au téléphone.....	101
6.12.2.2 Comment écouter un message Voix sur le PC.....	101
6.12.2.3 Comment rappeler l'expéditeur d'un message Voix.....	101
6.12.2.4 Comment renvoyer le message vocal.....	102
6.12.2.5 Comment déplacer un message Voix.....	102
6.12.2.6 Comment enregistrer un message Voix au format WAV.....	102
6.12.2.7 Comment trier les messages Voix.....	103
6.12.2.8 Comment supprimer un message Voix.....	103
6.13 Messages.....	103
6.13.1 Comment envoyer un message instantané (« chat »).....	105
6.13.2 Comment supprimer un message instantané.....	106
6.13.3 Comment quitter une conversation de messagerie instantanée.....	106
7 Fonctions de commutation.....	108
7.1 Fonctions de commutation.....	108
7.1.1 Comment répondre à un appel.....	109
7.1.2 Comment parquer un appel.....	109
7.1.3 Comment déparquer un appel.....	110
7.1.4 Comment mettre en garde un appel.....	110
7.1.5 Comment reprendre un appel.....	110
7.1.6 Comment transférer un appel.....	110
7.1.7 Comment enregistrer et lire un appel.....	111
7.1.8 Comment déconnecter une liaison.....	111
7.1.9 Commenter contacter par e-mail des abonnés non disponibles.....	112
7.1.10 Comment envoyer les données d'appel à un abonné par e-mail.....	112
7.1.11 Comment lancer manuellement un appel.....	113
7.2 Gestion des abonnés.....	113
7.2.1 Comment affecter des boutons utilisateur à plusieurs abonnés.....	114
7.2.2 Comment trier les abonnés.....	114
7.2.3 Comment effacer une entrée d'abonné.....	114
7.2.4 Comment créer un nouvel onglet dans une interface utilisateur.....	114
7.2.5 Comment modifier le nombre de boutons utilisateur.....	115
7.2.6 Comment créer une nouvelle structure pour les boutons utilisateur.....	115
7.2.7 Comment copier les boutons utilisateur d'un autre utilisateur.....	116
7.2.8 Comment trier les onglets des boutons utilisateur.....	116
7.2.9 Comment supprimer des onglets pour boutons utilisateur.....	117
7.3 Centre de messages.....	117
7.3.1 Comment démarrer le centre de messagerie à l'aide de la touche de fonction.....	118
7.3.2 Comment démarrer le centre de messagerie à l'aide du bouton droit de la souris.....	118
7.3.3 Comment afficher l'aperçu des messages.....	119
7.3.4 Comment écouter les messages vocaux.....	119
7.3.5 Comment déplacer les messages Voix.....	119
7.3.6 Comment renvoyer les messages Voix.....	120
7.3.7 Comment enregistrer les messages Voix.....	120
7.3.8 Comment déplacer les messages Fax.....	120
7.3.9 Comment renvoyer les messages Fax.....	121
7.3.10 Comment enregistrer les messages Fax.....	121
7.3.11 Comment affichage les messages Fax.....	122
7.3.12 Comment appeler l'expéditeur d'un message Fax.....	122
7.3.13 Comment supprimer un message Fax.....	123
7.3.14 Comment afficher le rapport d'émission pour un message Fax.....	123
7.3.15 Comment trier les messages Fax.....	124
7.3.16 Comment modifier les messages LAN.....	124
7.3.17 Comment consulter, modifier ou effacer les messages LAN.....	125
7.4 Standard automatique personnel.....	125
7.4.1 Comment modifier un profil MV pour le standard automatique personnel.....	127

8 Configuration.....	129
8.1 Comment modifier mes propres données.....	129
8.2 Comment insérer mon image.....	130
8.3 Comment modifier votre mot de passe.....	130
8.4 Comment définir votre adresse e-mail.....	131
8.5 Comment définir un numéro supplémentaire.....	131
8.6 Programmation des touches de fonction d'un téléphone.....	132
8.6.1 Comment programmer les touches de fonction du téléphone.....	132
8.7 Comment modifier le mot de passe.....	133
8.8 Comment modifier votre nom d'utilisateur.....	134
8.9 Comment activer ou désactiver la connexion automatique.....	134
8.10 Comment permettre aux autres de voir vos détails d'appel.....	134
8.11 Notifications.....	135
8.11.1 Comment configurer les notifications.....	140
8.12 Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur.....	140
8.13 Comment modifier l'habillage de l'interface utilisateur.....	141
8.14 Touches de raccourci.....	141
8.14.1 Comment configurer et activer les touches de raccourci.....	141
8.15 Comment modifier l'adresse du serveur.....	141
8.16 Comment configurer Transférer un appel.....	142
8.17 Comment activer ou désactiver la numérotation par saisie d'un nom.....	142
8.18 Comment définir un numéro SDA.....	142
8.19 Sauvegarde des données de myAttendant Configuration.....	143
8.19.1 Comment sauvegarder la configuration.....	143
8.19.2 Comment rétablir la configuration.....	143
8.19.3 Comment effacer le fichier de configuration.....	144
9 Annexe.....	145
9.1 Fonctionnalités des clients UC qui sont utilisés avec les téléphones SIP.....	145
Index.....	146

1 Historique des modifications

Les modifications mentionnées dans la liste suivante sont cumulatives.

Modifications dans V3R4 FR1

Chapitres concernés	Description de la modification
Éléments de l'interface utilisateur à la page 13	Mises à jour des notifications et des captures d'écran de l'interface utilisateur.

Modifications dans V3R3 FR1

Chapitres concernés	Description de la modification
Comment installer myAttendant à la page 17	Ajout d'une option de nom DNS (nom d'hôte) au cours de la procédure d'installation.
Comment démarrer myAttendant la première fois à la page 18	
Comment démarrer myAttendant à la page 19	
Répertoires à la page 33	Ajout d'une section concernant le déplacement des utilisateurs entre les nœuds d'un réseau.

Modifications dans V3R3

Chapitres concernés	Description de la modification
Éléments de l'interface utilisateur à la page 13	Modifications concernant l'icône « Avis de l'appelant »
Conférences	Mises à jour de l'interface utilisateur dans le chapitre sur les conférences
Comment affichage les messages Fax à la page 122	Ajout d'informations sur les messages fax incomplets
Comment transférer un appel à la page 110	Ajout d'une note concernant le transfert aveugle des appels en attente.

Modifications dans V3R2 FR1

Chapitres concernés	Description de la modification
Gestion des abonnés à la page 113	Nouveau chapitre permettant de modifier le nombre de boutons utilisateur
Comment modifier le nombre de boutons utilisateur à la page 115	
Formats des numéros d'appel à la page 44	Améliorations pour permettre aux utilisateurs de composer des numéros comprenant des caractères spéciaux
Numérotation via le bureau à la page 45	
Introduction à la page 12	Modifications de l'interface utilisateur dans tous les chapitres concernés
Premiers pas à la page 22	
Unified Communications à la page 26	
Fonctions de commutation à la page 108	
Configuration à la page 129	

Chapitres concernés	Description de la modification
Éléments de l'interface utilisateur à la page 13	Modifications de l'icône de l'avis de l'appelant
Centre de messages à la page 117	Modifications multiples sur les messages de fax

Modifications dans V3R2

Chapitres concernés	Description de la modification
Comment supprimer un message instantané à la page 106	Nouveaux chapitres pour la suppression des messages instantanés et la fin d'une conversation
Comment quitter une conversation de messagerie instantanée à la page 106	
Comment effacer les entrées de journal à la page 41	Ajout d'informations sur les entrées de journal supprimées
Répertoires à la page 33 Comment rechercher les abonnés à la page 34 Comment filtrer le répertoire interne à la page 36	Ajustement et filtrage du contenu du répertoire interne et des résultats de recherche

Modifications dans V3R1 FR1

Chapitres concernés	Description de la modification
Comment copier les boutons utilisateur d'un autre utilisateur à la page 116	Ajout d'une remarque concernant l'impossibilité de copier des contacts personnels
Journal à la page 39	Ajout d'une remarque concernant l'option « Désactiver le suivi des conversations »
Comment marquer une conversation comme terminée à la page 43	

Modifications dans V3R1

Chapitres concernés	Description de la modification
Comment copier les boutons utilisateur d'un autre utilisateur à la page 116	Nouveau chapitre
Éléments de l'interface utilisateur à la page 13	Ajout d'informations sur la modification de la taille des boutons, icônes et polices dans l'interface utilisateur

Modifications dans V2R7

Chapitres concernés	Description de la modification
Comment installer myAttendant	Mise à jour de la procédure d'installation

Modifications dans V2R6

Chapitres concernés	Description de la modification
Comment ajouter un appel programmé	WP3 UC Suite
Comment ouvrir une fenêtre contextuelle d'événement manqué par une touche de raccourci	

Historique des modifications

Historique des améliorations et des corrections

Chapitres concernés	Description de la modification
État de présence	Note sur le masquage de l'État « Malade »
Renvoi d'appel en fonction de l'état	
Info-bulles écran	Afficher le numéro d'origine
Comment marquer une conversation comme terminée	Marquer l'appel ouvert comme terminé
Répertoires	Support du nom de groupe

1.1 Historique des améliorations et des corrections

Les modifications mentionnées dans ce chapitre sont cumulatives.

Modifications dans la V3R3

ID de type de service	Date de la modification	Description de la modification	Chapitres concernés
PRB000064157	17 Juil 2023	Mise à jour des formats d'image pris en charge.	Comment insérer mon image à la page 130
PRB000071592	10 Jan 2024	Ajouté la section 'Gestion de la messagerie vocale'.	Gestion des messages Voix à la page 99

Modifications dans la V3R2

ID de type de service	Date de la modification	Description de la modification	Chapitres concernés
PRB000059102	15 Juin 2022	Mise à jour des symboles et des informations sur les répertoires	Répertoires à la page 33

2 A propos de cette documentation

Vous recevez ici des remarques introducives sur cette documentation.

2.1 Conventions de présentation des informations

La présente Documentation utilise différents moyens pour représenter différents types d'informations.

Type d'information	Représentation	Exemple
Eléments de l'interface utilisateur	gras	Cliquez sur OK .
Séquence de menu	>	Fichier > Quitter
Accentuation spéciale	gras	Ne pas supprimer le nom
Texte de renvoi	Caractères italiques	Vous trouverez des informations supplémentaires au point <i>Réseau</i> .
Édition	Police à espacement fixe, par ex. Courier	Commande introuvable.
Entrée	Police à espacement fixe, par ex. Courier	Entrer LOCAL comme nom de fichier
Raccourci clavier	Police à espacement fixe, par ex. Courier	<Ctrl>+<Alt>+<Esc>

2.2 Types de thèmes

Les thèmes abordés englobent la définition des conceptions et des tâches:

Type du thème	Description
Concept	Explique le "Quoi" et fournit un aperçu des conditions ainsi que des informations d'arrière-plan, par ex. à propos des fonctionnalités.
Tâche (Instructions d'utilisation)	Explique le "Comment", étape par étape, pour les cas d'application orientés tâche et suppose une connaissance des concepts correspondants. Les tâches sont reconnaissables à leur titre Comment....

3 Introduction

Ce document s'adresse aux utilisateurs de myAttendant. Il décrit l'installation, la configuration et l'utilisation.

3.1 myAttendant


myAttendant est une application de communications unifiées (Unified Communications) pour fonctions de commutation. En plus des fonctions de commutation conviviales, des aides à la numérotation grâce aux répertoires et aux informations sur l'état Présence des abonnés, il est par ex. également possible d'accéder aux messages Voix et Fax. Messagerie instantanée soutient la communication avec les abonnés internes.

myAttendant offre les fonctionnalités suivantes.

- Fonctions de commutation
- Répertoires
- Journal
- Fenêtre surgissante
- Modifier l'état Présence des utilisateurs
- Enregistrement des appels
- Centre de messagerie
- Boutons utilisateur
- Administration des messages Voix et Fax
- Messagerie instantanée
- Fonctions équipe
- Gestion des conférences

3.2 Éléments de l'interface utilisateur

La fenêtre principale avec les boutons de fonction et d'utilisateur est l'interface centrale pour la configuration et l'utilisation de myAttendant.



La fenêtre principale comprend les éléments suivants :

- 1) Affichage du numéro de téléphone de l'appel en cours
- 2) Image du profil, statut de présence, prénom et nom de famille
- 3) Barre de menu : Appels, Messages, myMeetings, Menu de configuration, Documentation en ligne
- 4) Affichage de l'état du téléphone personnel avec des informations détaillées sur l'appel (par exemple, rappel, transfert)
- 5) Affichage des appels parqués, transférés et en attente
- 6) Affichage des appels actifs
- 7) Onglets pour les boutons d'utilisateur, le **Répertoire par défaut**, le **Journal** et les **Répertoires**.
- 8) Boutons d'utilisateur
- 9) Boutons de fonction

Boutons d'utilisateur

Lorsque le curseur passe sur le bouton d'utilisateur d'un abonné, une fenêtre d'écran contenant des informations sur cet abonné s'affiche.

Les informations suivantes sont affichées :

- Le nom, le poste et le service de l'abonné
- statut de présence
- Messages vocaux
 - Messages vocaux normaux
 - Messages vocaux privés
 - Messages vocaux urgents

- Remarques
- Messages par fax
 - Nouveaux messages fax
 - Messages fax lus
 - Messages fax supprimés

Boutons de fonction

Les touches de fonction sont disponibles pour les fonctions les plus importantes permettant de contrôler les fonctions de l'assistant et d'appeler les répertoires.

Les différentes fonctions sont activées par un clic ou en appuyant sur la touche de fonction appropriée du clavier. L'affectation du bouton de fonction à chaque touche de fonction peut être personnalisée par l'utilisateur.

Vous trouvez ci-après une explication de la fonction de ces boutons (affectation par défaut après l'installation).

Bouton	Touche de fonction	Description
?	F1	Ouvre la page d'aide en ligne
	F2	Avis de l'appelant ouvre le client de messagerie par défaut avec les détails de l'appelant
	F3	Affiche et modifie les abonnés internes du système de communication.
	F4	Affichage des contacts de l'entreprise.
	F5	Recherche d'abonnés dans le répertoire interne et externe.
	F6	Accepter ou libérer des appels.
	F7	Mettre en attente et reconnecter (libérer) les appelants.
	F8	Effectuer des transferts d'appels filtrés ou non filtrés.
	F9	Parquer et reprendre des appels.
	F10	Ouvrir le centre de messagerie du standardiste.
	F11	Composer des numéros de poste.
	F12	Enregistrer les appels.

Info-bulles écran

Des fenêtres contextuelles basées sur la situation apparaissent dans la fenêtre principale de myAttendant et vous offrent des moyens pratiques de répondre à la situation en un seul clic. Exemples : vous pouvez accepter des appels

entrants immédiatement, écouter de nouveaux messages vocaux directement et démarrer des sessions de collaboration Web directement à partir des fenêtres contextuelles.

Affichage des appels manqués

Les appels manqués sont également affichés sous forme d'icône et de fenêtre contextuelle dans la barre des tâches de Microsoft Windows. Cliquez sur l'icône pour afficher le nombre d'appels manqués.

Utilisation de myAttendant

myAttendant peut être utilisé de différentes manières :

- Avec les boutons de l'utilisateur actionnés par la souris - C'est la principale méthode décrite dans ce manuel.
- Avec les touches de fonction (F1 à F12) du clavier
- Avec le pavé numérique du clavier pour saisir les numéros de téléphone
- Avec les boutons de fonction

Cette documentation décrit toujours les méthodes d'utilisation les plus courantes et les plus directes.

Utilisation de myAttendant avec deux moniteurs

Dans le cas d'une installation sur un PC avec deux moniteurs connectés, seul le moniteur principal doit être utilisé pour travailler avec myAttendant.

Minimiser et maximiser l'affichage de l'écran

Vous pouvez agrandir l'écran de myAttendant jusqu'à la taille maximale ou réduire l'écran. Cette opération s'effectue à l'aide de la fonctionnalité familiale de Windows dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Conseil : Veuillez éviter un affichage de l'écran avec 120 dpi, car toutes les informations de myAttendant ne peuvent pas être présentées avec ce réglage.

Ajuster la taille des boutons

Vous pouvez ajuster la taille des boutons BLF en utilisant les touches CTRL et +/--. Vous pouvez également maintenir la touche CTRL enfoncée et utiliser la roulette de la souris. Ce réglage modifie la taille des boutons, la taille de la police des noms et les icônes des utilisateurs/contacts. Il est possible d'effectuer un zoom jusqu'à 5 fois.

Remarque : Lorsque vous utilisez CTRL + la molette de la souris pour effectuer un zoom avant/arrière et que la taille des boutons atteint le niveau de zoom minimum ou maximum, la molette de la souris revient au défilement de l'écran, même si vous continuez à maintenir la touche CTRL enfoncée.

Configuration


Certaines tâches d'exploitation (principalement pour la configuration) sont exécutées à l'aide du bouton **Configuration** (F2). Après avoir cliqué sur **Configuration**, vous devez normalement vous reconnecter avec votre mot

de passe pour des raisons de sécurité. Cette étape de travail n'est plus mentionnée explicitement dans les différentes tâches de travail.

Notifications

Des notifications apparaissent pour tous les types d'éléments tels que les messages, les messages vocaux, les appels ouverts, les messages de télécopie, les entrées de journal.

Le nombre de nouveaux éléments s'affiche dans une fenêtre d'alerte, signalée par un cercle rouge.



Concepts associés

[Unified Communications](#) à la page 26

[Répertoires](#) à la page 33

[Fonctions de commutation](#) à la page 108

[Gestion des abonnés](#) à la page 113

[Centre de messages](#) à la page 117

Tâches associées

[Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur](#) à la page 22

[Comment lancer manuellement un appel](#) à la page 113

3.3 Aide en ligne

L'Aide en ligne intégrée décrit les concepts importants et les instructions pour le comportement pratique. À chaque page OpenScape Business Assistant (WBM) ouverte, il est associé de manière contextuelle la rubrique d'aide correspondante.

Navigation

Les boutons de l'Aide en ligne offrent les fonctions suivantes :

- **Sommaire**
fournit un aperçu sur la structure
- **Index**
permet un accès direct à un sujet à l'aide de mots clés
- **Rechercher**
vous permet de rechercher un texte complet pour accéder de façon ciblée aux rubriques correspondantes

4 Installation, Démarrer et Terminer depuis myAttendant

Il vous est indiqué ici comment installer, démarrer et quitter myAttendant ou bien comment procéder pour une mise à niveau ou une mise à jour.

Remarque : Oracle Java 8 ou plus ou OpenJDK 8 doit être installé sur le PC. Si une version antérieure est installée, il faut installer la version 8.0 ou ultérieure avant de débouter l'installation.

Les clients UC Suite myAttendant et myPortal sont appelés à partir du même programme de démarrage

4.1 Comment installer myAttendant

Conditions préalables

Votre PC répond aux conditions nécessaires pour myAttendant

L'administrateur de votre système de communication vous a fourni le fichier d'installation `CommunicationsClients.exe` ou le lien vers ce fichier.

Remarque : Vous devez impérativement tenir compte des remarques figurant dans le fichier `ReadMe first` se trouvant dans le répertoire de stockage des fichiers d'installation.

Étape par étape

- 1) Exécutez le fichier d'installation `CommunicationsClients.exe`.
- 2) Lorsque la fenêtre **Gestion des comptes utilisateur** s'affiche avec le message **Un programme non identifié souhaite accéder à l'ordinateur, cliquez sur Autoriser.**
- 3) Renseignez l'adresse IP ou le nom DNS (nom d'hôte) de votre serveur OpenScape Business puis cliquez sur **Suivant**.
- 4) Après validation de l'adresse IP, le programme d'installation vérifiera si .NET 4.5 est disponible et, dans le cas contraire, l'installera.
- 5) Cliquez sur **myPortal for Desktop** afin de le marquer pour installation.

Cliquer sur une application lancera un cycle entre les actions suivantes :

Icône	Fonction
	Installer
	Réparer
	Supprimer

- 6) Si vous le souhaitez, modifiez le dossier d'installation dans le champ **Installer vers** :.
- 7) Cliquez sur **Installer**.
- 8) Suivez les instructions du programme d'installation.

Installation, Démarrer et Terminer depuis myAttendant

Comment démarrer myAttendant la première fois

Étapes suivantes

Démarrez myAttendant pour la première fois.

4.2 Comment démarrer myAttendant la première fois

Conditions préalables

myAttendant est installé sur votre PC.

Vous êtes configuré comme poste opérateur dans le système de communication.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Clients de communication > myPortal**. La fenêtre de connexion s'affiche.
- 2) Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez votre nom d'utilisateur. Il s'agit normalement de votre numéro d'appel. En cas de question, adressez-vous à l'administrateur de votre système de communication.
- 3) Dans le champ **Mot de passe**, entrez votre mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut pour la première ouverture de session est 1234. En cas de question, adressez-vous à l'administrateur de votre système de communication.
- 4) Entrez dans le champ **Adresse du serveur** l'adresse IP ou le nom DNS de votre serveur d'application (si cette information n'est pas déjà affichée).
- 5) Cliquez sur **Connexion**. myPortal for Desktop est lancé.
- 6) Le mieux est de modifier maintenant votre mot de passe pour éviter qu'une personne non autorisée ne puisse accéder au système.

Remarque : Le mot de passe s'applique à myAttendant, myReports, myAgent, myPortal for Desktop et myPortal for Outlook ainsi qu'à l'accès téléphonique à votre boîte vocale.

- 7) Quittez myPortal for Desktop.
- 8) Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Clients de communication > myPortal**. La fenêtre de connexion s'affiche.
- 9) Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez votre nom d'utilisateur. Il s'agit normalement de votre numéro d'appel. En cas de question, adressez-vous à l'administrateur de votre système de communication.
- 10) Dans le champ **Mot de passe**, entrez votre mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut pour la première ouverture de session est 1234. En cas de question, adressez-vous à l'administrateur de votre système de communication.
- 11) Entrez dans le champ **Adresse du serveur** l'adresse IP de votre serveur d'application si celle-ci n'est pas déjà affichée.
- 12) Dans la liste déroulante, sélectionnez **myAttendant**.
- 13) Cliquez sur **Connexion**. myAttendant est lancé.

4.3 Comment démarrer myAttendant

Conditions préalables

myAttendant est installé sur votre PC.

Vous êtes configuré comme poste opérateur dans le système de communication.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Clients Communication > myPortal**. La fenêtre de connexion s'affiche.
- 2) Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez votre nom d'utilisateur. Il s'agit normalement de votre numéro d'appel. En cas de question, adressez-vous à l'administrateur de votre système de communication.
- 3) Dans le champ **Mot de passe**, entrez un mot de passe composé exclusivement de chiffres. Le nombre maximal de caractères répétés est de deux et le nombre maximal de caractères consécutifs est de trois. Le nom du compte (à l'envers ou non) ne peut pas figurer dans le mot de passe. L'utilisateur est obligé de changer le mot de passe par défaut après la première utilisation. Le nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses est de cinq. Le mot de passe par défaut pour la première ouverture de session est 1234. En cas de question, adressez-vous à l'administrateur de votre système de communication.

Remarque : Après cinq entrées incorrectes du mot de passe, l'accès à tous les clients UC Suite sera verrouillé. Le déblocage ne peut être effectué que par l'administrateur de votre système de communication.

- 4) Si vous souhaitez utiliser à l'avenir myAttendant avec connexion automatique, cochez la case **Enregistrer le mot de passe**. La fenêtre de connexion ne s'affichera plus à l'avenir. Notez bien qu'il ne sera plus possible ensuite de démarrer myPortal for Desktop.

Remarque : N'utilisez la connexion automatique que si vous êtes sûr que d'autres personnes ne peuvent pas accéder à votre compte utilisateur Windows. Sinon, celles-ci pourraient par ex. consulter vos messages vocaux et fax ou bien utiliser vos numéros pour appeler des destinations externes taxées, à votre charge.

- 5) Entrez dans le champ **Adresse du serveur** l'adresse IP ou le nom DNS de votre serveur d'application (si cette information n'est pas déjà affichée).
- 6) Dans la liste déroulante, sélectionnez **myAttendant**.
- 7) Cliquez sur **Connexion**.

Remarque : Lors du premier démarrage de myAttendant, vous serez invité à modifier le mot de passe. Cette invitation n'est pas effectuée si la modification du mot de passe a déjà

eu lieu à partir d'une autre application client ou à partir du menu Téléphone de la boîte vocale.

Si le démarrage de myAttendant se produit après la première installation, entrez dans le champ **Ancien mot de passe** le mot de passe par défaut 1234.

Dans les champs **Nouveau mot de passe** et **Valider mot de passe**, entrez le nouveau mot de passe composé exclusivement de chiffres (au moins six chiffres).

Le mot de passe s'applique à tous les clients UC Suite et à l'accès téléphonique à votre boîte vocale.

4.4 Quitter myAttendant

D'une manière générale, il n'est pas nécessaire de quitter spécialement myAttendant, le logiciel se ferme automatiquement lorsque l'on arrête l'ordinateur.

Conseil : Sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 64 bits, il peut être nécessaire de fermer manuellement myAttendant avant d'arrêter le PC.

4.5 Comment désinstaller myAttendant

Conditions préalables

myPortal for Desktop n'est également plus nécessaire.

Étape par étape

1) Fermez myAttendant.

Remarque : Vous devez impérativement tenir compte des remarques figurant dans le fichier `ReadMe first`, se trouvant dans répertoire de stockage des fichiers d'installation.

2) Sélectionnez une des possibilités suivantes :

- Windows XP :

Cliquez dans le **Panneau de configuration** sur **Ajout/Suppression de programmes**.

- Windows Vista :

Cliquez dans le **Panneau de configuration** sur **Programmes et fonctionnalités**.

3) Dans le menu contextuel de l'entrée **CommunicationsClients**, cliquez sur **Modifier**.

4) Cliquez sur **Modifier**.

5) Sélectionnez la fonctionnalité **myPortal for Outlook/myAttendant** pour désinstallation.

- 6) Lorsque un message invitant à effacer les fichiers utilisés en commun s'affiche, cliquez sur **No to all**.

4.6 Mise à jour automatique

Les mises à jour automatiques maintiennent myAttendant à l'état le plus récent.

Si myAttendant constate que, sur le système de communication il existe une version plus récente, un message correspondant est affiché. Une fois myAttendant terminé, la mise à jour automatique se produit.

4.6.1 Comment effectuer la mise à jour automatique

Conditions préalables

Votre PC répond aux conditions nécessaires pour myAttendant

Vous avez reçu un message comme : Mise à jour disponible. Veuillez patienter jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. Veuillez fermer les programmes suivants afin de pouvoir poursuivre la mise à jour : [...].

Étape par étape

Quittez les programmes indiqués

Étapes suivantes

Une fois la mise à jour automatique terminée, redémarrez myAttendant.

Premiers pas

Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur

5 Premiers pas

Nous vous invitons à effectuer dès le début les activités suivantes, qui sont importantes ou utiles (vous trouverez ci-après des instructions détaillées à ce sujet).

Sélectionner la langue

Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur de myAttendant.

Affecter un abonné à un bouton utilisateur

Indiquez les utilisateurs que vous souhaitez avoir sur l'interface utilisateur (avec aperçu direct de vos appels/messages).

5.1 Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Représentation**.
- 3) Dans **Langue** sélectionnez la langue souhaitée.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Étapes suivantes

Quittez myAttendant et démarrez de nouveau l'application.

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

5.2 Comment sélectionner la langue de la boîte vocale

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Communications > Paramètres de messagerie vocale**.
- 3) Dans la liste déroulante **Langue de la messagerie vocale**, sélectionnez la langue souhaitée.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.3 Comment enregistrer votre annonce de nom

Remarque : Vous pouvez enregistrer l'annonce de nom à l'aide du menu téléphone de la boîte vocale.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Profils MV**, puis sur un profil quelconque.

- 3) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4) Dans la liste d'annonces, cliquez sur **Mon nom de boîte vocale**.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**. La boîte vocale vous appelle désormais sur votre téléphone.
- 6) Acceptez l'appel de la boîte vocale.
- 7) Prononcer votre nom après la tonalité
- 8) Cliquez sur **Arrêter**.
- 9) Si vous souhaitez écouter l'annonce au téléphone, cliquez sur **Lecture**. Pour quitter la boucle de lecture, cliquez sur **Arrêter**.
- 10) Si vous désirez enregistrer de nouveau votre message, cliquez de nouveau sur **Enregistrer**.
- 11) Cliquez sur **Fermer** puis sur **Enregistrer**.

5.4 Comment enregistrer votre message d'accueil personnel

Remarque : Vous pouvez aussi enregistrer le message d'accueil personnel à partir du menu téléphone de la boîte vocale.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Profils MV**, puis sur un profil quelconque.
- 3) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez enregistrer le message d'accueil personnel général, cliquez sur **Mon message d'accueil de messagerie vocale**.

Remarque : La durée maximale d'enregistrement du message d'accueil de la messagerie vocale est de 1 minute.

- 5) Cliquez sur **Enregistrer**. La boîte vocale vous appelle désormais sur votre téléphone.
- 6) Acceptez l'appel de la boîte vocale.
- 7) Après la tonalité, enregistrez votre message d'accueil personnel.
- 8) Cliquez sur **Arrêter**.
- 9) Si vous souhaitez écouter l'annonce au téléphone, cliquez sur **Lecture**. Pour quitter la boucle de lecture, cliquez sur **Arrêter**.
- 10) Si vous souhaitez enregistrer de nouveau votre message, cliquez sur **Enregistrer**.
- 11) Cliquez sur **Enregistrer**.

Premiers pas

Comment définir votre adresse e-mail

5.5 Comment définir votre adresse e-mail

Conditions préalables

L'administrateur de votre système de communication a configuré l'envoi d'e-mails.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes détails personnels**.
- 3) Dans **E-mail**, entrez votre adresse e-mail.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

5.6 Comment configurer les touches de fonction

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Alignement des touches**. Dans la colonne de gauche de la fenêtre suivante, vous voyez les fonctions disponibles comme **Aide, Configuration, Rechercher, Parquer**, etc.
- 3) Dans le menu déroulant de la colonne du milieu, sélectionnez la touche de fonction souhaitée pour chaque alignement de touche.
- 4) Dans le menu déroulant de la colonne de droite, sélectionnez la touche du pavé numérique souhaitée pour chaque alignement de touche.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Si, par erreur, vous avez deux fois attribué une touche de fonction ou une touche du pavé numérique, un message d'erreur s'affiche lorsque vous enregistrez ; vous pouvez corriger votre entrée.

5.7 Comment réinitialiser la configuration des touches de fonction

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Alignement des touches**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Réinitialiser**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

5.8 Connexion Outlook

Vous pouvez lier directement myAttendant à Microsoft Outlook ce qui vous fait bénéficier d'un calendrier intégré très pratique.

5.8.1 Comment configurer la connexion Outlook

Conditions préalables

L'utilisateur doit avoir configuré la messagerie Outlook sur son ordinateur personnel. De même, si le drapeau "Générer automatiquement les rendez-vous du calendrier à partir mon changement de présence" est activé, les applications myAttendant ne fonctionnent pas correctement en cas de changement d'état de présence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Connexion Outlook**.
- 3) Cochez la case **Importer les contacts Outlook au démarrage** si vous souhaitez utiliser cette fonction.
- 4) Cochez la case **Calendrier généré automatiquement à partir de mes changements de présence** si vous souhaitez utiliser cette fonction.
- 5) Sélectionnez la fonction calendrier souhaitée dans la liste déroulante. Possibilités : **Pas d'intégration calendrier**, **Intégration calendrier Outlook** ou **Intégration calendrier Exchange**.
- 6) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6 Unified Communications

Unified Communication (communication unifiée) est l'intégration de systèmes, supports, appareils et applications de communication variés dans un même environnement (par ex. téléphonie IP, téléphonie filaire et mobile, e-mails, messagerie instantanée, applications de bureau, boîte vocale, fax, conférences et messagerie unifiée).

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

6.1 État de présence

L'état de présence informe de la disponibilité des abonnés internes. ainsi que sur les boutons utilisateur de la disponibilité des abonnés internes.

Les états de présence suivants sont prévus :

Icône	État de présence	Disponibilité
	Bureau Uniquement sélectionnable si le service Appelle-moi n'est pas actif. Sinon, Appelle-moi s'affiche à cet endroit.	joignable sur le poste de travail normal
	CallMe Uniquement sélectionnable si le service CallMe (Appelle-moi) est actif. Sinon, Bureau s'affiche à cet endroit.	joignable sur un autre poste de travail
	Réunion Uniquement sélectionnable si le service CallMe (Appelle-moi) est actif. Sinon, Bureau s'affiche à cet endroit.	Occupé, peut ne pas répondre
	Maladie	absent
	Pause	absent
	Déplacement	absent
	Congé	absent
	Déjeuner	absent

Icône	État de présence	Disponibilité
	À domicile	absent
	Ne pas déranger	Ne pas déranger

Remarque : L'état de présence « Maladie » peut ne pas être disponible, en fonction des paramètres système définis par l'administrateur.

Icône	État de présence ou Connexion
	L'abonné est en train de recevoir un appel
	L'abonné appelle
	L'abonné est en communication
	L'état de présence n'est pas visible
	Téléphone non connecté

Conseil : Pour les participants sans téléphone système (par ex. RNIS ou analogique), le répertoire interne n'indique pas l'état Présence, mais uniquement l'état de la connexion.

Renvoi vers la boîte vocale

Lorsque votre Statut de présence n'est ni **Bureau** ni **Appelle-moi**, par défaut le système de communication renvoie les appels qui vous sont adressés vers la messagerie vocale et informe les appelants, à l'aide des annonces correspondant au Statut, sur le type de votre absence et sur la date de retour prévue.

Réinitialisation automatique de l'état de présence

Vous pouvez, à la fin prévue de votre absence, réinitialiser automatiquement l'état de présence sur l'état **Bureau**. Sinon, le système de communication prolonge l'état de présence actuel par périodes de 15 minutes jusqu'à ce que vous le modifiez vous-même.

Visibilité de votre état de présence

Vous pouvez, pour chaque abonné du répertoire interne, déterminer si celui-ci est autorisé à visualiser votre état de présence autre que **Bureau** et **Appelle-moi** ainsi que la date prévue de votre retour ainsi que le texte d'information éventuellement entré par vous.

Fenêtres contextuelles en cas de modification de l'état de présence

Vous pouvez afficher les modifications de votre état de présence dans une fenêtre contextuelle.

6.1.1 Comment modifier l'état Présence des autres utilisateurs

Étape par étape

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'interface utilisateur de l'utilisateur dont vous voulez modifier l'état Présence.
- 2) Sélectionnez **Changer l'état des utilisateurs**.
- 3) Sélectionnez l'état de présence souhaité (uniquement possible pour les abonnés internes).

6.1.2 Comment activer ou désactiver la réinitialisation automatique de l'état Présence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer la réinitialisation automatique de l'état de présence en **Bureau**, cochez la case **Modifier automatiquement l'état en « Bureau »**.
 - Si vous souhaitez désactiver la réinitialisation automatique de l'état de présence en **Bureau**, décochez la case **Modifier automatiquement l'état en « Bureau »**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.1.3 Comment modifier la visibilité de votre état Présence pour les autres

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Sensibilité > Visibilité de l'état de présence**.
- 3) Dans le champ, sélectionnez l'une des options suivantes.
 - Si vous souhaitez rendre visible votre état de présence pour un participant déterminé, cochez la case de la ligne correspondante.
 - Si vous souhaitez rendre invisible votre état de présence pour un participant déterminé, décochez la case de la ligne correspondante.
 - Si vous souhaitez rendre visible votre état de présence à tous les participants, cliquez sur **Tout sélectionner**.
 - Si vous souhaitez rendre invisible votre état Présence pour tous les abonnés, cliquez sur **Désélectionner tout**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.1.4 Comment activer ou désactiver la fenêtre surgissante en cas de modification de l'état Présence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.

- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez activer une fenêtre surgissante lors de la modification de l'état Présence, cochez la case **Info-bulle barre des tâches en cas de changement d'état Présence**.
 - Si vous souhaitez désactiver la fenêtre surgissante lors de la modification de l'état Présence, décochez la case **Info-bulle barre des tâches en cas de changement d'état Présence**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.2 Service CallMe

Le service Appelle-moi (CallMe) permet de définir un téléphone quelconque d'un poste de travail alternatif en tant que destination Appelle-moi où vous serez joignable sous votre numéro de téléphone interne. Vous pouvez utiliser le client UC sur ce poste de travail alternatif comme sur votre propre bureau et passer des appels sortants à partir de la destination Appelle-moi.

Appels entrants

Les appels destinés à votre numéro de téléphone interne sont renvoyés vers la destination Appelle-moi. L'appelant voit s'afficher votre numéro de téléphone interne. Les appels non répondus sont renvoyés à la boîte vocale au bout de 60 secondes.

Appels sortants

Si, dans un client UC vous composez un numéro, le système de communication vous appelle tout d'abord sur la destination Appelle-moi. Lorsque vous répondez à l'appel, le système de communication appelle la destination souhaitée et vous connecte à elle. Votre numéro de téléphone interne est affiché chez le destinataire. (One Number Service).

Etat Présence

Lorsque le service CallMe (Appelle-moi) est activé, l'écran du téléphone concerné affiche "CallMe activé" (ne concerne pas les téléphones analogiques et les téléphones DECT). Les autres abonnés voient comme état Présence **Bureau**.

Activation

Vous pouvez activer le service Appelle-moi. De plus, si le service Appelle-moi était actif auparavant, il est de nouveau activé par la réinitialisation automatique de l'état Présence après une absence. Les types suivants de destinations Appelle-moi ne sont pas supportés :

- Groupe
- Téléphone renvoyé

Désactiver

Le service Appelle-moi demeure activé jusqu'à la modification de votre état Présence.

Unified Communications

Renvoi d'appel en fonction de l'état

Remarque : La fonction Appelle-moi ne doit pas être utilisée lors de la composition ou de l'appel d'une conférence ouverte.

6.2.1 Comment activer le service CallMe

Étape par étape

- 1) Dans la liste déroulante, sélectionnez l'état Présence **Bureau**.
- 2) Cliquez sur **Davantage**.
- 3) Cliquez sur l'option **Activer le service CallMe**.
- 4) Définissez le numéro de la destination Appelle-moi de l'une des manières suivantes :
 - Dans la liste déroulante, sélectionnez l'un de vos numéros de téléphone supplémentaires.
 - Dans la liste déroulante, entrez un numéro d'appel au format canonique ou au format sélectionnable.

Remarque : N'indiquez aucun groupe, ni aucun téléphone renvoyé comme destination CallMe.

- 5) Cliquez sur **OK**.

6.3 Renvoi d'appel en fonction de l'état

Indépendamment de l'état Présence, la disponibilité est gérée par myAttendant. Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles :

- Lorsque je suis en réunion, renvoyer mes appels vers :
- Lorsque je suis en arrêt maladie, renvoyer mes appels vers :
- Lorsque je suis en pause, renvoyer mes appels vers :
- Lorsque je suis en déplacement, renvoyer mes appels vers :
- Lorsque je suis en congé, renvoyer mes appels vers :
- Lorsque je suis en pause déjeuner, renvoyer mes appels vers :
- Lorsque je suis rentré(e) chez moi, renvoyer mes appels vers :

Lorsque vous modifiez l'état Présence, le système de communication active le renvoi d'appel vers la destination que vous avez définie.

L'état Présence est indiqué à la fin de la zone Gestion des connexions en haut.

6.3.1 Comment définir les destinations de renvoi d'appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Règles d'appel > Destinations de renvoi**.

- 3) Sélectionnez la **Destination de renvoi** correspondant à l'état de présence concerné :
 - **Néant**
 - **Boîte vocale**
 - **Mobile**
 - **Assistant**
 - **Externe 1**
 - **Externe 2**
 - **À domicile**
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.4 Renvoi d'appel basé sur une règle

Les appels peuvent être renvoyés ou même effacés selon des règles définies. Vous pouvez vous-même configurer ces règles.

6.4.1 Comment créer une règle pour le renvoi d'appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Règles d'appel > Moteur de règles**.
- 3) Cliquez sur **Nouveau**. L'**Assistant de gestion des règles** s'ouvre.
- 4) Entrez un **Nom** pour la règle.
- 5) Cliquez sur **Suivant**.
- 6) Dans la fenêtre suivante de l'assistant de gestion des règles, sélectionnez la condition de la règle.
- 7) Cliquez sur **Suivant**.
- 8) Dans la fenêtre suivante de l'assistant de gestion des règles, sélectionnez si nécessaire une exception à la règle.
- 9) Cliquez sur **Terminer**. Dans le moteur de règles s'affiche maintenant le nom de la règle créée.

6.4.2 Comment modifier la règle pour le renvoi d'appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Règles d'appel > Moteur de règles**.
- 3) Sélectionnez la règle souhaitée.
- 4) Cliquez sur **Modifier**. L'assistant de gestion des règles et la règle sont affichés.
- 5) Cliquez sur **Suivant**.
- 6) Dans la fenêtre suivante de l'assistant de gestion des règles, sélectionnez la condition de la règle.
- 7) Cliquez sur **Suivant**.

- 8) Dans la fenêtre suivante de l'assistant de gestion des règles, sélectionnez si nécessaire une exception à la règle.
- 9) Cliquez sur **Suivant**. La règle modifiée s'affiche.
- 10) Cliquez sur **Terminer**.
- 11) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.4.3 Comment renommer une règle pour le renvoi d'appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Règles d'appel > Moteur de règles**.
- 3) Sélectionnez la règle souhaitée.
- 4) Cliquez sur **Renommer**.
- 5) Dans la fenêtre Renommer la règle, donnez un nouveau nom à la règle.
- 6) Cliquez sur **OK**.
- 7) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.4.4 Comment effacer une règle pour le renvoi d'appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Règles d'appel > Moteur de règles**.
- 3) Sélectionnez la Règle d'attente souhaitée et cliquez sur **Supprimer**.

Conseil : La règle est immédiatement effacée, il n'y a pas de demande supplémentaire.

- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.4.5 Comment activer une règle pour le renvoi d'appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Règles d'appel > Moteur de règles**.
- 3) Cochez la case correspondant à la règle souhaitée de manière à activer cette règle.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.5 Répertoires

Les répertoires permettent d'organiser vos contacts.

Les répertoires suivants sont pris en charge :

Icône	Répertoire
	<p>Annuaire interne</p> <p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> Des utilisateurs, en particulier des abonnés et groupes MULAP internes pour lesquels l'affichage dans le système est activé avec leur état de présence (téléphones système uniquement). Lorsqu'un abonné est absent, vous pouvez voir l'heure et la date de retour prévues dans la colonne Date/Heure, à condition que cet abonné vous autorise à visualiser son état de présence. Le texte d'information éventuellement saisi par l'abonné s'affiche aussi. Des utilisateurs virtuels, marqués par l'icône . Des groupes, marqués par l'icône . Des groupes UCD, c'est-à-dire des groupes d'agents (abonnés) qui peuvent être joints à un seul numéro de téléphone. Ils sont marqués par l'icône . <p>Par défaut, l'annuaire interne n'affiche que les utilisateurs. Vous pouvez filtrer l'annuaire interne pour afficher les utilisateurs, les utilisateurs virtuels, les groupes ou les groupes UCD en cochant la case correspondante.</p>
	<p>Annuaire externe</p> <p>Comprend les contacts d'un répertoire d'entreprise et doit être configuré par l'administrateur du système de communication.</p>
	<p>Répertoire hors ligne externe</p> <p>Comprend les contacts du répertoire d'entreprise LDAP et doit être configuré par l'administrateur du système de communication. Les entrées sont systématiquement actualisées chaque fois que vous ouvrez le répertoire.</p>
	<p>Numéros abrégés</p> <p>Contient les numéros de téléphone externes fréquemment utilisés. Chaque numéro est représenté par un numéro abrégé qui est utilisé à la place du numéro de téléphone complet.</p>
	<p>Répertoire personnel</p> <p>Dans le répertoire personnel, vous pouvez soit ajouter, modifier et effacer vos contacts personnels individuellement, soit importer vos contacts Outlook lors du démarrage de myAttendant. Lorsque vous importez les contacts Outlook, vous ne pouvez pas les modifier dans myAttendant.</p>

Remarque : Les numéros de téléphone conservés dans les répertoires et les paramètres utilisateur doivent être saisis au

format canonique pour pouvoir être joignables à partir d'UC et de l'appareil.

Le code d'accès ne doit pas être dans le numéro.

Détails des contacts

Selon le répertoire concerné, la vue Liste des contacts affiche différents types d'informations, notamment : **Poste, Nom de famille, Prénom, Mobile, Assistant, Externe, Tél. domicile, Tél. professionnel, Fax, E-mail, Département, Site, Société.**

Recherche simple

Dans les répertoires, vous pouvez effectuer une recherche par **Prénom, Nom de famille** ou Numéro. Vous pouvez sélectionner les répertoires inclus dans la recherche. La recherche est possible avec un mot complet comme avec une partie de mot, par exemple une partie de numéro d'appel. Les options de recherche paramétrées sont conservées par la suite jusqu'à modification. Tous les termes de recherche utilisés sont enregistrés. Vous pouvez effacer la liste des termes de recherche utilisés.

Recherche étendue

Vous pouvez effectuer une recherche sélective dans un ou plusieurs champs de la fenêtre de recherche avancée : Vous pouvez rechercher de manière ciblée dans les champs **Titre, Prénom, Nom de famille, Société, Poste, Tél. société, Tél. professionnel 1, Tél. professionnel 2, Tél. domicile 1, Tél. domicile 2, Mobile et E-mail** et limiter le nombre maximum de résultats.

Tri

Vous pouvez trier les contacts d'un répertoire à l'aide d'une colonne, par ordre alphanumérique croissant ou décroissant. Le sens indiqué par le triangle dans l'en-tête de la colonne indique s'il s'agit d'un tri croissant ou décroissant.

Prise en charge du déplacement des utilisateurs entre les plates-formes (nœuds) d'un réseau

Dans le cas où le même utilisateur est supprimé (aussi bien les données que les licences) et ensuite créé sur un autre système, et après l'attribution correcte des licences, cet utilisateur est affiché dans le répertoire utilisateur et peut se connecter à myAttendant.

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

6.5.1 Comment rechercher les abonnés

Vous pouvez rechercher les détails d'un abonné, par ex. numéro ou nom, aussi bien dans le répertoire interne que dans le répertoire externe.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Rechercher**.
- 2) Entrez une chaîne de caractère de recherche, par exemple les deux premiers chiffres d'un numéro de poste.

- 3) À l'aide du bouton **Options de recherche** en haut à droite du menu Recherche, sélectionnez le répertoire (interne, externe ou externe hors ligne) dans lequel vous voulez effectuer la recherche.
Si vous ne sélectionnez pas au moins un répertoire de recherche, aucun résultat de recherche ne s'affichera.
- 4) Si vous avez choisi le **Répertoire interne**, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des options de filtre suivantes :
 - **Utilisateurs**
 - **Utilisateurs virtuels**
 - **Groupes**
 - **Groupes UCD**
 Par défaut, l'option **Utilisateurs** est désactivée.
- 5) Dans le champ de saisie, saisissez une chaîne de caractères de recherche. Vous pouvez sélectionner l'une des options de recherche suivantes :
 - Si vous souhaitez rechercher un mot complet, cochez la case **Correspondance Mot complet**.

Remarque : Lorsque l'option **Correspondance Mot complet** est activée, le terme de recherche ne doit contenir aucun espace.

- Si vous souhaitez rechercher une partie d'un mot, décochez la case **Correspondance Mot complet**.

Remarque : Recherchez les termes avec des espaces applicables uniquement aux **Prénom** et **Nom de famille**.

- 6) Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Étendu** en haut à droite du menu pour passer de la recherche simple à la recherche étendue.
- 7) Cliquez sur **Rechercher**.

Les résultats sont affichés en bas de la fenêtre.

Tâches associées

[Comment envoyer un message instantané \(« chat »\) à la page 105](#)

6.5.2 Comment composer un numéro à partir d'un répertoire externe

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Répertoire interne**
- 2) Double-cliquez sur l'entrée sélectionnée de l'abonné.

6.5.3 Comment trier les abonnés internes

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Répertoire interne**.

- 2) Cliquez sur le titre de colonne (Nom de famille, Prénom, Poste, etc.) que vous souhaitez utiliser comme critère de tri des abonnés.

6.5.4 Comment filtrer le répertoire interne

Vous pouvez utiliser le répertoire interne pour afficher uniquement Utilisateurs, Utilisateurs virtuels, Groupes ou Groupes UCD

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Répertoire interne**.
- 2) Cliquez sur **Options de répertoire** en haut à droite du menu.
- 3) Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :

- **Utilisateurs**
- **Utilisateurs virtuels**
- **Groupes**
- **Groupes UCD**
- **Afficher les colonnes**

Par défaut, l'option **Utilisateurs** est désactivée.

L'option **Afficher les colonnes** vous permet de sélectionner certaines colonnes pour les afficher ou les masquer dans le répertoire.

Le répertoire est mis à jour pour correspondre à votre sélection.

6.5.5 Comment ajouter des contacts externes

Vous pouvez enregistrer les données des abonnés externes dans le répertoire externe, sous forme de contacts. Vous accédez ainsi rapidement à ces données.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Répertoire externe**. Une liste de tous les contacts externes s'affiche.
- 2) Cliquez sur **Nouveau** ou sur **Ajouter**. Un champ de saisie vide s'affiche.
- 3) Entrez les détails du nouveau contact.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 5) Cliquez sur **Fermer**.

6.5.6 Comment modifier des contacts externes

Vous pouvez modifier dans le répertoire externe les détails d'un contact comme le titre, le prénom, le nom, le tél. professionnel 1, le tél. professionnel 2, le numéro de mobile et le numéro du domicile.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Répertoire externe**.
- 2) Cliquez sur le contact dont vous voulez modifier les détails.

- 3) Sélectionnez **Modifier** dans le menu, puis apportez les modifications nécessaires.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 5) Cliquez sur **Fermer**.

Remarque : Il est également possible de modifier un contact externe après l'avoir recherché dans le répertoire, cliqué dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliqué sur **Modifier**.

6.5.7 Comment effacer des contacts externes

Conseil : Un contact externe effacé ne peut pas être rétabli.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Répertoire externe**.
- 2) Cliquez sur le contact que vous voulez supprimer.
- 3) Cliquez sur **Supprimer**.
- 4) Cliquez sur **Fermer**.

6.5.8 Comment ajouter une note sur un abonné

Vous pouvez ajouter des notes sur un abonné. Ces notes vous servent d'aide-mémoire. Dans le centre de messagerie, vous pouvez voir, modifier ou effacer ces notes (appelées ici messages LAN).

Étape par étape

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'interface utilisateur de l'abonné, auquel vous voulez adresser une note.
- 2) Sélectionnez **Notes**.
- 3) Entrez le texte en bas de la fenêtre.
- 4) Cliquez sur **Ajouter**.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 6) Cliquez sur **Fermer**.

L'icône de la lettre s'affiche pour l'entrée de l'abonné dans le répertoire interne.

6.5.9 Comment afficher et compléter une note sur un abonné

Étape par étape

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'interface utilisateur de l'abonné dont vous voulez consulter la note.
- 2) Sélectionnez avec **Notes LAN**. La fenêtre Notes LAN s'ouvre.

- 3) Modifiez ou complétez la note.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.
- 5) Cliquez sur **Fermer**.

6.5.10 Comment effacer une note sur un abonné

Étape par étape

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'interface utilisateur de l'abonné dont vous voulez consulter la note.
- 2) Sélectionnez **Notes**.
- 3) Sélectionnez la note de votre choix, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4) Cliquez sur **Fermer**.

6.5.11 Comment ajouter un contact personnel

Vous pouvez enregistrer vos données privées dans votre répertoire personnel. Vous accédez ainsi rapidement à ces données.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Répertoires**.
- 2) Cliquez sur **Répertoire personnel**.
- 3) Cliquez sur **Ajouter** en haut à droite.
- 4) Entrez les informations du contact dans la fenêtre **Contact personnel**.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.5.12 Comment modifier un contact personnel

Vous pouvez modifier à tout moment vos données privées dans votre répertoire personnel.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Répertoires**.
- 2) Cliquez sur **Répertoire personnel**.
- 3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact personnel à modifier.
- 4) Cliquez sur **Modifier le contact**.
- 5) Modifiez les informations du contact, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Vérifiez que le numéro de téléphone est toujours bien inscrit au format canonique.

- 6) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.5.13 Comment effacer un contact personnel

Vous pouvez effacer à tout moment vos données privées dans votre répertoire personnel.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Répertoires**.
- 2) Cliquez sur **Répertoire personnel**.
- 3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact personnel à effacer.
- 4) Cliquez sur **Supprimer le contact**.

6.6 Journal

Le journal correspond à la liste de tous vos appels entrants et sortants. À partir du journal, vous pouvez rappeler rapidement et facilement les contacts ou répondre aux appels manqués.

Dossiers pour les types d'appel

Les appels sont répartis dans les onglets suivants :

- **Ouvert**

Contient les appels manqués non répondus pour lesquels un numéro d'appel a été transmis. Dès que vous répondez à l'un de ces appels, toutes les entrées associées au numéro appelé sont supprimées.

- **Tous les appels**

- **Manqués**

- Entrants (flèche vers la gauche)
- Sortants (flèche vers la droite)

- **Répondu**

- **Interne**

- **Externe**

- **Entrant**

- **Sortant**

Détails de l'appel

Chaque appel est affiché avec Date et Heure et, si disponible, avec le **Numéro d'appel**. Si, en plus du numéro d'appel, le répertoire contient d'autres informations comme **Nom de famille**, **Prénom** et **Société**, elles sont également affichées. Sont également affichés : **Sens**, **Durée** et la colonne **Communication terminée**.

Sens	Signification
	Entrant
	Sortant

Communication terminée	Signification
<input checked="" type="checkbox"/>	L'appel a abouti et a reçu une réponse.

Remarque : La colonne **Communication terminée** ne s'affiche pas si l'administrateur système a activé l'option **Désactiver le suivi des conversations**.

Regroupement

Les appels de tous les dossiers sont groupés selon le même critère, sélectionnable par vous :

- Date (par exemple, **Aujourd'hui**, **Hier**, etc., **La semaine dernière**, **Il y a deux semaines**, **Il y a trois semaines**, **Le mois dernier** et **Antérieur**)
- Numéro de téléphone
- Nom de famille, Prénom
- Prénom, Nom de famille
- Société

Tri

Le nombre des entrées de journal dans le groupe est affiché entre parenthèses à droite de la désignation du groupe.

Vous pouvez trier les appels du journal selon une colonne quelconque, par ordre alphanumérique croissant ou décroissant. Le sens indiqué par le triangle dans l'en-tête de la colonne indique s'il s'agit d'un tri croissant ou décroissant.

Zoomer sur une entrée

Dans la colonne qui a servi au tri, vous pouvez zoomer sur une entrée déterminée, caractère après caractère. Vous passez ainsi, une lettre à la fois, au premier nom de famille commençant par "Sen". Vous pouvez aussi utiliser cette méthode dans les résultats d'une recherche.

Durée de conservation

Le système de communication sauvegarde les appels dans le journal pour une durée maximale, configurable par l'administrateur. En tant qu'abonné, vous pouvez réduire cette durée. Une fois cette durée de conservation écoulée, le système de communication efface automatiquement les entrées correspondantes.

Vous pouvez aussi effacer les entrées manuellement à tout moment.

De manière générale, l'administrateur peut interdire la suppression des entrées journal via la WBM du système de communication (Application Suite -> UC Suite -> Paramètres généraux).

Exporter les données journal

Vous pouvez exporter les données journal du jour actuel manuellement ou automatiquement dans un fichier CSV. Vous pouvez choisir librement l'emplacement d'enregistrement du fichier CSV. Lorsqu'une exportation manuelle est terminée, une fenêtre s'affiche avec un lien vers le fichier CSV généré avec les données de journal exportées.

L'exportation automatique est effectuée :

- lors de chaque activation du bouton Exporter,
- lors de chaque arrêt du PC,
- à minuit (si le PC n'est pas arrêté).

Le fichier est nommé selon le schéma <numéro de téléphone>-<aaaaammjj>.csv. Si le fichier existe déjà, les données sont ajoutées. Le fichier contient les données journal de tous les types d'appels à l'exception de **Ouvert** et **Planifié** dans les champs suivants : **Date de début**, **Heure de début**, **Date de fin**, **Heure de fin**, **De**, **À**, **Prénom**, **Nom de famille**, **Société**, **Sens**, **Durée**, **État** et **Domaine**.

6.6.1 Comment trier le journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Journal**.
- 2) Cliquez sur l'un des groupes suivants : **Ouverts**, **Tous les appels**, **Manqués**, **Acceptés**, **Internes**, **Externes**, **Entrants** ou **Sortants**.
- 3) Double-cliquez si nécessaire sur le triangle situé à gauche du groupe concerné afin d'ouvrir les entrées journal correspondantes.
- 4) Cliquez sur l'un des titres de colonne, par ex. **Nom de famille** pour trier les entrées du journal selon ce critère, par ordre alphanumérique croissant.
- 5) Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri, cliquez une nouvelle fois sur le titre de la colonne.

6.6.2 Comment grouper les entrées de journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Journal**.
- 2) Cliquez sur l'un des groupes : **Ouverts**, **Tous les appels**, **Manqués**, **Répondus**, **Internes**, **Externes**, **Entrants**, **Sortants**.
- 3) Cliquez sur **Grouper par** en haut à droite du répertoire, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Grouper par : date**
 - **Grouper par : numéro de téléphone**
 - **Grouper par : nom de famille, prénom**
 - **Grouper par : prénom, nom de famille**
 - **Grouper par : société**
- 4) Double-cliquez sur le triangle à gauche du groupe concerné pour afficher les entrées correspondantes.

6.6.3 Comment effacer les entrées de journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Journal**.
- 2) Cliquez sur l'un des groupes : **Ouverts**, **Tous les appels**, **Manqués**, **Répondus**, **Internes**, **Externes**, **Entrants**, **Sortants**.

- 3) Double-cliquez si nécessaire sur le triangle situé à gauche du groupe concerné afin d'ouvrir les entrées journal correspondantes.
- 4) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur l'entrée correspondante.
 - Sélectionnez les entrées correspondantes.
- 5) Dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**.
- 6) Confirmer la question suivante par **OK**.

Les entrées de journal que vous supprimez dans myAttendant sont également immédiatement supprimées de myPortal for Desktop et de myPortal for Outlook (mise à jour en direct) si vous êtes connecté avec le même compte.

6.6.4 Comment modifier la durée de conservation des entrées du journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Dans **Conserver l'historique des appels pendant**, indiquez le temps de conservation (en jours).
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.6.5 Comment configurer l'exportation du journal

Lors des étapes suivantes, vous pouvez

- définir l'emplacement d'enregistrement du fichier CSV pour les données journal exportées manuellement et automatiquement
- activer ou désactiver l'exportation automatique des données journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Dans la zone **Journal**, champ **Chemin d'exportation**, cliquez sur **Parcourir**.
- 4) Sélectionnez l'emplacement de stockage du fichier CSV et cliquez sur **Enregistrer**.
- 5) Activer ou désactiver l'exportation automatique des données journal :
 - Si vous souhaitez activer l'exportation automatique, cochez la case **Activer l'exportation**.
 - Si vous souhaitez désactiver l'exportation automatique, décochez la case **Activer l'exportation**.
- 6) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.6.6 Comment exporter le journal manuellement

Conditions préalables

Vous avez défini un emplacement d'enregistrement pour les données journal à exporter.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Journal** ou dans la fenêtre correspondante.
- 2) Cliquez sur **Exporter** en haut à droite du répertoire.

Dès que l'exportation est terminée, une fenêtre s'affiche avec un lien vers le fichier CSV généré avec les données journal exportées.

- 3) Cliquez sur **OK** pour refermer la fenêtre.

6.6.7 Comment générer une entrée externe depuis le journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Journal**.
- 2) Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée que vous souhaitez ajouter dans le répertoire externe et sélectionnez **Copier vers externe**.
- 3) Renseignez les champs avec les informations appropriées dans la fenêtre **Contact personnel**.
- 4) Cliquez sur Enregistrer.

6.6.8 Comment marquer une conversation comme terminée

Une conversation est une série d'appels manqués de et vers un contact.

Une conversation n'est valable que quelques jours. C'est l'administrateur qui configure ce nombre de jours. Après cette période, une nouvelle conversation est ouverte pour le contact en cas d'appel manqué. Vous pouvez marquer manuellement toutes les entrées de journal d'une conversation comme terminées.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Journal**.
- 2) Recherchez l'entrée de journal de l'utilisateur que vous souhaitez marquer comme complétée et faites un clic droit sur l'entrée.
- 3) Cliquez sur l'option **Fermer la conversation**.

Toutes les entrées de journal de la conversation avec l'utilisateur sont marquées comme terminées.

Remarque : L'option **Fermer la conversation** n'est pas disponible si l'administrateur système a activé l'option **Désactiver le suivi des conversations** dans WBM.

6.7 Formats des numéros d'appel

Les numéros d'appel peuvent être spécifiés dans différents formats.

Format	Description	Exemple
Canonique	Débute par + et contient toujours le code du pays, l'indicatif local et le reste complet du numéro d'appel. Les caractères vides et les caractères spéciaux + () [] / - : ; sont admissibles.	+49 (89) 7007-98765
Sélectionnable	Exactement comme vous composeriez le numéro d'appel sur le téléphone système de votre bureau, toujours avec l'indicatif réseau. Les caractères vides et les caractères spéciaux + () [] / - : ; sont admissibles.	<ul style="list-style-type: none"> • 321 (interne) • 0700798765 (propre réseau local) • 0089700798765 (réseau local externe) • 0004989700798765 (international)

Conseil : Lorsque cela est possible, utilisez toujours les numéros d'appel au format canonique. Ainsi, le numéro d'appel est toujours complet et unique dans toutes les situations et il est cohérent pour la mise en réseau et pour les utilisateurs mobiles.

Lors de la sélection manuelle (format sélectionnable) d'un numéro externe, il faut toujours indiquer l'indicatif réseau. Même lorsque le numéro de destination (format sélectionnable) est entré manuellement pour le service CallMe (UC Suite) dans les clients UC, il faut indiquer l'indicatif réseau.

Lors de la sélection d'un numéro de téléphone externe au format sélectionnable à partir d'un répertoire (ainsi que, pour certains clients UC, lors de la sélection au niveau du bureau ou au niveau du presse-papiers), le système de communication ajoute automatiquement l'indicatif réseau (faisceau 1). L'indicatif réseau est aussi automatiquement complété lorsque l'on sélectionne comme numéro de destination du service CallMe (UC Suite) un numéro figurant dans ses propres données personnelles (**Numéro mobile**, **Numéro privé**, etc.).

Remarque : Lors d'un appel à l'intérieur des États-Unis via CSTA en direction d'un numéro au format canonique, le numéro est converti au format sélectionnable.

6.8 Numérotation via le bureau

Grâce à la numérotation via le bureau, vous pouvez appeler une destination sélectionnée, par exemple à partir d'un éditeur ou d'un e-mail Outlook.

Vous pouvez utiliser la numérotation à partir du presse-papiers ou la numérotation via le bureau. Les deux méthodes composent le numéro sélectionné, mais la méthode de sélection du numéro est différente. La numérotation à partir du presse-papiers est la méthode préférée.

En fonction du type de séquence de caractères utilisée, la numérotation fonctionne de la manière suivante.

- Sélection d'un numéro au format canonique.
- Un numéro de téléphone dans un format composable est sélectionné, dans la mesure où le système de communication est en mesure de décider s'il s'agit d'une destination interne ou externe. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur est invité à procéder à la sélection correspondante.
- Une séquence de caractères contenant des lettres ou des caractères spéciaux non autorisés au format canonique ou sélectionnable sert pour la recherche de prénom ou de nom de famille dans les répertoires.

Le numéro sélectionné est composé après une période de temps spécifiée. Durant ce délai, vous pouvez encore annuler la numérotation.

Si vous modifiez la valeur de 3 s prédéfinie et indiquez 0 s, la numérotation a lieu immédiatement. Avec le temps, un nombre croissant d'applications sont devenues techniquement incompatibles avec la méthode de numérotation via le bureau.

Si la numérotation via le bureau ne fonctionne plus, par ex. après une mise à jour du système d'exploitation et/ou d'une application, il faut alors utiliser la numérotation à partir du presse-papiers.

Remarque : En général, la numérotation via le bureau n'est pas pris en charge par l'Apple Mac OS. Dans ce cas, la numérotation à partir du presse-papiers doit être utilisée.

6.8.1 Comment appeler avec la numérotation à partir du presse-papiers ou avec la numérotation via le bureau

Conditions préalables

Si vous êtes sous Mac OS : **System Preferences > Accessibility > Enable Access for Assistive devices** est coché.

Étape par étape

Si la séquence de caractères est un numéro d'appel, vous disposez des options suivantes.

- Pour la numérotation à partir du presse-papiers, sélectionnez le numéro à composer en appuyant sur le bouton droit de la souris et en faisant glisser le pointeur de la souris dessus. Le numéro sélectionné est mis en évidence sur l'affichage. Ensuite, tapez la combinaison de touches configurée (par ex. CTRL + MAJ + D) sur le clavier.

- Pour la numérotation à partir du bureau, sélectionnez le numéro à composer en appuyant sur le bouton droit de la souris et en faisant glisser le pointeur de la souris dessus tout en appuyant sur la touche (CRTL) configurée. Une ligne verte apparaît pour indiquer la plage sélectionnée. Relâchez le bouton droit de la souris, le système compose le numéro sélectionné.

Remarque : Si vous souhaitez annuler la numérotation d'un numéro d'appel, cliquez dans un délai de cinq secondes sur l'icône Fermer dans la fenêtre contextuelle. Si la séquence de caractères se compose de lettres, la fenêtre de recherche s'ouvre et indique les noms correspondants à la séquence de caractères qui figurent dans les répertoires. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée, le système ouvre un menu contextuel avec différents numéros de téléphone que vous pouvez appeler directement avec le bouton gauche de la souris.

6.8.2 Numérotation via le bureau et numérotation à partir du presse-papiers

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Touches de raccourci**.
- 3) Si vous souhaitez utiliser la numérotation via le bureau, procédez comme indiqué ci-après.
 - a) Cochez la case **Touche de raccourci activée sous via Desktop**.
 - b) Si vous souhaitez modifier la combinaison de touches/boutons de la souris pour la numérotation via le bureau, cliquez dans le champ rectangulaire de **via Desktop**. Maintenez appuyées une ou plusieurs des touches Maj, Ctrl et Alt et cliquez en plus sur le bouton de la souris souhaité.
- 4) Si vous souhaitez utiliser la numérotation à partir du presse-papiers, procédez comme indiqué ci-après.
 - a) Cochez la case **Touche de raccourci activée sous via Clipboard**.
 - b) Si vous souhaitez modifier la combinaison de touches pour la numérotation à partir du presse-papier, cliquez dans le champ rectangulaire de **via Clipboard**. Maintenez appuyées une ou plusieurs des touches Commuter, Ctrl et Ancien et appuyez en plus sur l'autre touche qui fait partie de la combinaison de touches.
- 5) Dans le champ **Dépassement du temps lors de la sélection à partir du bureau (secondes)**, modifiez si nécessaire la valeur prédéfinie (par défaut 3). Durant le délai indiqué ici, vous pouvez encore annuler la numérotation. Lorsque 0 s est réglé, la numérotation est effectuée immédiatement.
- 6) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Désormais, la combinaison de touches définie servira à démarrer la numérotation.

6.8.3 Comment modifier le raccourci clavier pour la numérotation via le bureau ou la numérotation à partir du presse-papiers

Effectuez les opérations suivantes lorsque la combinaison de touches configurée ne lance pas la numérotation.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes préférences > Touches de raccourci**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier la combinaison de touches pour la numérotation via le bureau, cliquez dans le champ rectangulaire de **via Desktop**.
 - Si vous souhaitez modifier la combinaison de touches pour la numérotation à partir du presse-papiers, cliquez dans le champ rectangulaire de **via Clipboard**.
- 4) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Pour modifier la combinaison de touches/boutons de la souris pour la numérotation via le bureau, maintenir appuyée(s) une ou plusieurs touches (**Maj, Ctrl et Alt**) et appuyer en plus sur le bouton de la souris souhaité.
 - Pour modifier la combinaison de touches pour la numérotation à partir du presse-papiers, maintenir appuyée(s) une ou plusieurs touches (**Maj, Ctrl et Alt** et appuyez en plus sur l'autre touche qui fait partie de la combinaison de touches.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

Désormais, la combinaison de touches définie à l'étape 3 servira à démarrer la numérotation.

6.9 Fenêtres contextuelles

Les fenêtres contextuelles vous offrent la possibilité confortable pour réagir par un clic, par ex. lors des appels entrants ou avec de nouveaux messages Voix.

Les fenêtres contextuelles s'affichent dans le coin droit en bas de l'écran. Il y a différents types de fenêtres contextuelles. Les fenêtres contextuelles des appels et messages affichent le numéro de téléphone, le nom et la photo de l'appelant, s'il y en a une. Les touches des fenêtres contextuelles se modifient en fonction de la situation. Dans les fenêtres contextuelles, vous pouvez gérer les fonctions à l'aide du clavier (**TAB** ou les touches fléchées et **Entrée**).

Les fenêtres contextuelles peuvent être réduites en icônes dans la barre des tâches. Dès que plus de trois fenêtres contextuelles sont ouvertes pour les appels, elles sont automatiquement réduites et placées dans la barre de tâches.

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour les fenêtres contextuelles.

- Ouvrir la fenêtre principale lors des appels entrants.
- Ouvrir la fenêtre contextuelle en cas d'appels entrants
- Ouvrir la fenêtre contextuelle lors des appels sortants

- Fermer la fenêtre contextuelle à la fin de l'appel
- Ouvrir la fenêtre contextuelle à la réception d'un nouveau message Voix
- Ouvrir la fenêtre contextuelle à la réception d'un nouveau message Fax
- Ouvrir la fenêtre de messagerie à la réception de nouveaux messages Voix
- Ouvrir la fenêtre de messagerie à la réception de nouveaux messages Fax
- Ouvrir l'aperçu lors du démarrage du client UC

Les fenêtres contextuelles peuvent aussi être représentées dans une nouvelle interface utilisateur. Les icônes décrites ci-après sont groupées de manière différente et ont une apparence légèrement modifiée.

L'interface utilisateur inclut aussi un champ appelé **Transféré de** : Ce champ est affiché dans la fenêtre contextuelle si l'appel entrant est transféré par un autre poste. Ainsi, vous pouvez voir l'appelant initial et la personne qui vous a transféré l'appel.

Lorsque plusieurs fenêtres contextuelles sont ouvertes, elles peuvent être développées ou réduites.

Remarque : Sur un client Citrix, la barre de tâches Windows ne peut avoir qu'une unité de hauteur afin que les fenêtres contextuelles demeurent visibles et accessibles.

Fenêtre contextuelle en cas d'appel entrant

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Répondre
	Renvoi Transfère l'appel vers la boîte vocale.
	Enregistrer (dès l'activation dans le système)
	Conférence La communication peut être transférée dans une conférence Ad-hoc avec ajout de participants supplémentaires.
	Répondre avec un message
	Note pour l'appelant E-mail à un abonné pour lui transmettre les données de l'appelant. Le champ de destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Les données de contact de l'appelant sont transférées vers le texte de l'e-mail.
	Envoyer un message instantané Message à l'appelant.

Fenêtre contextuelle durant la communication

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Raccrocher
	Transférer Transfère l'appel après entrée d'un numéro à composer ou d'un nom à chercher.
	Mettre l'appel en garde Le correspondant est placé dans une file d'attente afin que vous puissiez mettre en garde un rappel ou appeler un autre participant. Le correspondant mis en garde n'entend pas.
	Enregistrer (dès l'activation dans le système)
	Conférence La communication peut être transférée dans une conférence Ad-hoc avec ajout de participants supplémentaires.
	Répondre avec un message E-mail au correspondant. Le destinataire de l'e-mail (À :) est prédéfini par l'adresse e-mail du correspondant lorsque l'adresse a pu être déterminée à partir d'un contact. De plus, à l'aide de Configuration > Mes Préférences > Divers > Répondre avec un message , vous pouvez définir un texte qui s'affichera automatiquement dans le champ de l'e-mail.
	Note pour l'appelant E-mail à un abonné pour lui transmettre les données du correspondant. Exemple : vous avez intercepté l'appel d'un collègue et vous voulez le faire savoir à ce collègue. Le champ de destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Dans le texte de l'e-mail figurent les données de contact du correspondant.
	Messagerie instantanée Message au correspondant
	Rappel programmé Configurer la date et l'heure ainsi qu'un texte de remarque afin d'appeler de nouveau le correspondant.

Icône	Fonction
	<p>Démarrer la collaboration</p> <p>Démarrer le produit séparé Web Collaboration pour accéder à des fonctions comme validation bureau et application, validation de fichier et vidéo chat.</p>
	<p>Transférer / Rechercher</p> <p>Si un numéro est entré dans le champ Numéro de téléphone, cliquer sur l'icône transfère la communication vers ce numéro.</p> <p>Si les lettres de début d'un nom sont entrées dans le champ, les flèches se transforment en loupe. Cliquer sur la loupe ouvre la recherche ; les résultats correspondant aux lettres entrées sont affichés.</p>

Fenêtre contextuelle lors des appels sortants

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Raccrocher
	<p>Répondre avec un message</p> <p>E-mail au correspondant.</p> <p>Le destinataire de l'e-mail (À :) est prédéfini par l'adresse e-mail du correspondant lorsque l'adresse a pu être déterminée à partir d'un contact. De plus, à l'aide de Configuration > Mes Préférences > Divers > Répondre avec un message, vous pouvez définir un texte qui s'affichera automatiquement dans le champ de l'e-mail.</p>
	<p>Note pour l'appelant</p> <p>E-mail à un abonné pour lui transmettre les données du correspondant.</p> <p>Exemple : vous avez intercepté l'appel d'un collègue et vous voulez le faire savoir à ce collègue.</p> <p>Le champ de destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Dans le texte de l'e-mail figurent les données de contact du correspondant.</p>
	<p>Messagerie instantanée</p> <p>Message au correspondant</p>
	<p>Rappel programmé</p> <p>Configurer la date et l'heure ainsi qu'un texte de remarque afin d'appeler de nouveau le correspondant.</p>

Icône	Fonction
	<p>Démarrer la collaboration</p> <p>Démarrer le produit séparé Web Collaboration pour accéder à des fonctions comme validation bureau et application, validation de fichier et vidéo chat.</p>

Fenêtre contextuelle à la réception d'un nouveau message Voix

La fenêtre contextuelle montre en plus la date et l'heure d'arrivée du message Voix. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Lire le message via le téléphone
	Lire le message via les haut-parleurs
	Pause
	Arrêter
	<p>Adresse e-mail</p> <p>E-mail à un abonné pour lui transmettre les données du message Voix.</p> <p>Le champ de destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Dans le texte de l'e-mail figurent les données de contact de l'appelé.</p>
	<p>Messagerie instantanée</p> <p>Message au correspondant</p>
	Retour rapide
	Renvoi

Fenêtre contextuelle lors de l'envoi d'un message Fax

La fenêtre contextuelle indique la date et l'heure ainsi que le nombre des transmissions réussies ou non réussies. Ce type de fenêtres contextuelles ne s'affiche que si le client UC est ouvert lors de l'envoi d'un message fax. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Afficher
	Fermer

Fenêtre contextuelle avec aperçu lors du démarrage du client UC

Lors du démarrage du client UC, la fenêtre contextuelle présente un aperçu avec le nombre des messages voix et fax reçus ainsi que les appels ouverts. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Messages Voix : nombre
	Messages Fax : nombre
	Appels ouverts : nombre

En cliquant l'icône, vous pouvez accéder aux détails correspondants.

Si votre Statut de présence n'est pas **Bureau**, une indication correspondante vous est fournie.

Fenêtre contextuelle pour état de présence dépassé

La fenêtre contextuelle est affichée lorsque votre état de présence n'est pas **Bureau** et que le moment de votre retour programmé est dépassé. Si vous fermez la fenêtre contextuelle, elle s'affiche au bout d'une heure lorsque vous devez fournir votre état de présence. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Modifier l'état de présence à Bureau .

6.9.1 Comment activer ou désactiver les fenêtres surgissantes pour les appels entrants

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez activer les fenêtres surgissantes pour les appels entrants, cochez la case **Afficher une fenêtre barre système lors d'appel entrant**.
 - Si vous souhaitez désactiver les fenêtres surgissantes pour les appels entrants, décochez la case **Afficher une fenêtre barre système lors d'appel entrant**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.9.2 Comment activer ou désactiver l'ouverture de la fenêtre principale pour les appels entrants

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.

- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez activer l'ouverture de la fenêtre principale à la réception des appels, cochez la case **Ouvrir Outlook-Contact/myPortal for Desktop à la réception des appels**.
 - Si vous souhaitez désactiver l'ouverture de la fenêtre principale à la réception des appels, décochez la case **Ouvrir Outlook-Contact/myPortal for Desktop à la réception des appels**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.9.3 Comment activer ou désactiver la fermeture des fenêtres contextuelles à la fin de la communication

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer la fermeture des fenêtres contextuelles à la fin de la communication, cochez la case **Fermer les fenêtres contextuelles à la fin des appels**.
 - Si vous souhaitez désactiver la fermeture des fenêtres contextuelles à la fin de la communication, décochez la case **Fermer les fenêtres contextuelles à la fin des appels**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.9.4 Comment activer ou désactiver les fenêtres contextuelles pour les appels sortants

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer les fenêtres contextuelles pour les appels entrants, cochez la case **Afficher une fenêtre barre système lors d'appel entrant**.
 - Si vous souhaitez activer les fenêtres contextuelles pour les appels sortants, décochez la case **Afficher une fenêtre barre système pour les appels sortants**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.9.5 Comment activer ou désactiver la fenêtre surgissante pour un nouveau message vocal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.

- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez activer les fenêtres surgissantes pour les nouveaux messages Voix, cochez la case **Afficher une fenêtre barre système en cas de nouveau message Voix**.
 - Si vous souhaitez désactiver les fenêtres surgissantes pour les nouveaux messages Voix, décochez la case **Afficher une fenêtre barre système en cas de nouveau message Voix**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.9.6 Comment Activer ou désactiver automatiquement myAttendant au premier plan à la réception d'un nouveau message Voix

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez que myAttendant se place automatiquement au premier plan à la réception d'un message Voix, cochez la case **Afficher écran à la réception d'un nouveau message Voix**.
 - Si vous ne souhaitez pas que myAttendant se place automatiquement au premier plan à la réception d'un message Voix, décochez la case **Afficher écran à la réception d'un nouveau message Voix**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.9.7 Comment activer ou désactiver les fenêtres contextuelles lors de la réception de messages de chat

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer les fenêtres contextuelles lorsque vous recevez des messages de chat, cochez la case **Afficher une fenêtre contextuelle à la réception d'un message instantané**.

Si cette option est sélectionnée, lorsque vous recevez des messages de chat, la fenêtre **Message instantané** s'affiche sur votre écran au cas où la fenêtre serait fermée ou en arrière-plan et que vous ne seriez pas en train de taper sur le clavier. Sinon, une fenêtre contextuelle apparaît en bas à droite de l'écran lorsque vous recevez des messages de chat dans l'une des conditions suivantes :

 - La fenêtre **Message instantané** est réduite dans la barre des tâches.
 - Aucune conversation n'est sélectionnée dans la fenêtre **Message instantané**.

- Une conversation est sélectionnée dans la fenêtre **Message instantané**, mais le message de chat reçu provient d'une autre conversation.
- Vous tapez sur le clavier mais pas dans la fenêtre **Message instantané**.
- Vous vous connectez à myPortal for Desktop et vous recevez des messages de chat que vous avez manqués ou que vous n'avez pas consultés.
- Si vous souhaitez désactiver les fenêtres contextuelles lorsque vous recevez des messages de chat, décochez la case **Afficher une fenêtre contextuelle à la réception d'un message instantané**.

Si cette option n'est pas sélectionnée, la fenêtre **Message instantané** s'affiche à l'écran lorsque vous recevez des messages de chat.

- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.9.8 Comment ouvrir une fenêtre contextuelle d'événement manqué par une touche de raccourci

Vous pouvez utiliser une touche de raccourci pour ouvrir l'aperçu d'un événement manqué.

Conditions préalables

La touche de raccourci de configuration ouvre la liste déroulante d'aperçu uniquement s'il y a des notifications à afficher, soit au moins 1 message Voix, 1 message fax ou 1 appel ouvert.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'icône **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes préférences > Touches de raccourci**.
- 3) Entrez la touche de raccourci souhaitée dans le champ **Affichage de la liste déroulante d'aperçu** et cochez la case **Touche de raccourci activée à côté**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Lorsque vous appuyez sur la touche de raccourci, la liste déroulante d'aperçu s'affiche.

6.10 Conférences

Dans une conférence, plusieurs participants (y compris externes) peuvent téléphoner les uns avec les autres simultanément. Grâce à la gestion des conférences, vous pouvez établir rapidement et simplement différents types de conférences et les planifier à l'avance.

Types de conférences

Les différents types de conférences présentent les caractéristiques suivantes :

	Ad-hoc	Meet Me	Permanente	Ouverte permanente
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> gestion par le téléphone géré(e) par l'application 	<ul style="list-style-type: none"> géré(e) par l'application 	<ul style="list-style-type: none"> géré(e) par l'application 	<ul style="list-style-type: none"> géré(e) par l'application
Démarrage	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Programmé 	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle
Fin	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Programmé Manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle
Durée de réservation des canaux de la conférence	<ul style="list-style-type: none"> par défaut 1 heure 	<ul style="list-style-type: none"> Programmé 	<ul style="list-style-type: none"> jusqu'à désactivation ou suppression de la conférence 	<ul style="list-style-type: none"> jusqu'à désactivation ou suppression de la conférence
Poste	-	x	-	-
Référence	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Programmé 	-	-
Sens de l'établissement de la connexion du point de vue du système de communication	<ul style="list-style-type: none"> Sortant 	<ul style="list-style-type: none"> Sortant Entrant 	<ul style="list-style-type: none"> Entrant 	<ul style="list-style-type: none"> Entrant
Groupe des participants	<ul style="list-style-type: none"> fixe 	<ul style="list-style-type: none"> fixe 	<ul style="list-style-type: none"> fixe 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvert
Authentification des participants à la conférence	-	<ul style="list-style-type: none"> ID de conférence individuel (option) Mot de passe (option) 	<ul style="list-style-type: none"> ID de conférence individuel (option) Mot de passe (option) 	<ul style="list-style-type: none"> ID de conférence commun (option)
Enregistrement aussitôt activé dans le système	<ul style="list-style-type: none"> manuellement (On Demand Conference Recording) 	<ul style="list-style-type: none"> automatique (Auto Conference Recording) manuellement (On Demand Conference Recording) 	<ul style="list-style-type: none"> automatique (Auto Conference Recording) manuellement (On Demand Conference Recording) 	<ul style="list-style-type: none"> automatique (Auto Conference Recording) manuellement (On Demand Conference Recording)
Invitation par e-mail avec :	<ul style="list-style-type: none"> Nom de la conférence Lien pour session Web Collaboration 	<ul style="list-style-type: none"> Nom de la conférence Numéro d'accès ID conférence Mot de passe Date et heure du début et de la fin de conférence Lien pour session Web Collaboration 	<ul style="list-style-type: none"> Nom de la conférence Numéro d'accès ID conférence Mot de passe Lien pour session Web Collaboration 	<ul style="list-style-type: none"> Nom de la conférence Numéro d'accès ID conférence Mot de passe

	Ad-hoc	Meet Me	Permanente	Ouverte permanente
Rendez-vous Outlook comme pièce jointe d'e-mail (.ics)	-	X	-	-

conférence gérée par l'application

Avec un abonnement, vous pouvez lancer, contrôler et gérer une conférence à l'aide de la fonctionnalité de gestion des conférences de myPortal for Desktop, myAttendant ou myPortal for Outlook. Une licence est nécessaire pour l'utilisation de la gestion des conférences.

Conférence gérée par téléphone

En tant qu'abonné, vous pouvez lancer une conférence gérée par le téléphone de la manière suivante et ensuite la gérer au téléphone :

- Appeler les participants souhaités et les associer à la conférence
- Transformer un double appel en conférence
- Transformer un deuxième appel en conférence

Salle de conférence virtuelle

Dans la salle de conférence virtuelle, vous pouvez suivre en temps réel une conférence avec le cercle des participants représenté de manière graphique et aussi la diriger en tant que directeur de conférence. La salle de conférence virtuelle indique le numéro de téléphone, le nom et l'état Présence des participants, pour autant qu'ils sont disponibles.

Icône	Signification
	Conférence
	Conférence Ad-hoc
	Calendrier Appels sortants
	Conférence Meet Me
	Conférence permanente
	Conférence ouverte permanente
	Pas de participants à la conférence
	Directeur de conférence
	La conférence est en cours d'enregistrement

Icône	Signification
	Arrêter l'enregistrement de la conférence

Chaque flèche entre le système de communication et un participant à la conférence ou le directeur de conférence indique la direction de l'établissement de la connexion du point de vue du système de communication :

- **Sortant :**

Le système de communication est en train d'appeler. Pour les participants internes, uniquement toutefois lorsque le participant n'a pas activé de renvoi vers la boîte vocale

- **Entrant :**

Le participant à la conférence ou le directeur de conférence entre à l'aide du numéro de sélection.

En cours de participation à une conférence le fait d'effectuer un autre appel ou de recevoir un autre appel coupe le participant de la conférence.

Numéro d'accès

L'administrateur peut modifier les numéros d'accès aux conférences définies lors de l'installation de base. Vous pouvez afficher le numéro de sélection d'une conférence.

Directeur de conférence

Jusqu'à présent, l'initiateur d'une conférence devient le directeur de conférence. Celui-ci peut (en fonction du type de conférence) :

- ajouter ou supprimer des participants à la conférence ;

Les participants supprimés ne restent pas dans la conférence.

- déconnecter ou reconnecter des participants à la conférence :

Les abonnés déconnectés peuvent rester dans la conférence. Pendant que le directeur de conférence connecte un participant à la conférence, le participant à la conférence unique entend la musique d'attente ou bien les autres participants à la conférence sont reliés les uns aux autres.

- enregistrer la conférence

Les conférence où l'un des participants a été mis en garde ne peuvent pas être enregistrées.

- Définir un autre abonné interne comme directeur de conférence
- quitter la conférence sans y mettre fin :

Le participant interne qui est connecté depuis le plus longtemps devient automatiquement directeur de conférence.

- terminer la conférence

Tonalité de conférence

Lors de la connexion ou de la déconnexion d'un participant à la conférence, les autres participants à la conférence entendent une tonalité d'avertissement. L'administrateur peut activer ou désactiver la tonalité de conférence.

Participants à la conférence

Les participants peuvent quitter la conférence et y entrer à nouveau (conférences Meet Me et permanentes). Tant qu'une conférence ne comprend qu'un seul participant, celui-ci entend une musique d'attente. L'administrateur peut déterminer si plusieurs participants externes sont admis ou non dans la conférence. Le nombre maximum des participants à la conférence externes est limité notamment par le nombre des lignes réseau disponibles.

Terminer automatiquement sans directeur de conférence

Lorsque seuls des participants externes demeurent dans la conférence, ils entendent au bout d'un certain temps une tonalité d'avertissement. Une fois qu'une seconde période de temps s'est écoulée, le système de communication met fin automatiquement à la conférence. L'administrateur peut modifier ces durées.

Notification par e-mail et rendez-vous Outlook

Les participants peuvent recevoir une notification automatique par e-mail et, dans le cas des conférences Meet Me, un rendez-vous Outlook envoyé en pièce jointe (.ics) :

Événement	participants à la conférence avertis	Rendez-vous Outlook
Nouvelle conférence	Tout	création automatique
Effacer la conférence		effacement automatique
Déplacer la conférence		Actualisation automatique
Ajouter des participants à la conférence	concernés	création automatique (concernés)
Supprimer des participants à la conférence		effacement automatique (concernés)

La condition nécessaire est que l'administrateur ait configuré l'envoi d'e-mails. De plus, le participant à la conférence interne doit avoir défini son adresse e-mail. Pour les participants à la conférence externes, l'initiateur de la conférence doit avoir entré leur adresse e-mail.

Remarque : Lors d'une notification par e-mail, il n'y a pas de retour en cas d'échec de l'envoi ou à propos des éventuels messages d'absence ; en effet, l'e-mail est envoyé directement par le système en raison de l'intégration de Web Collaboration.

Autres appels

En cours de participation à une conférence le fait d'effectuer un autre appel ou de recevoir un autre appel coupe le participant de la conférence.

Parcage, Va-et-vient

Dans une conférence, les fonctionnalités Parcage et Va-et-vient ne sont pas disponibles.

Taxes

Les taxes sont imputées au correspondant qui est à l'origine de la communication soumise à taxation. Lors de la transmission à une autre directeur de conférence, la suite des taxes sont imputées à ce dernier.

Transmission vidéo

Une transmission vidéo éventuellement en cours doit être terminée avant la participation à une conférence.

6.10.1 Conférence Ad-hoc

Une conférence ad hoc est établie spontanément, de manière manuelle par le directeur de conférence. Le directeur de conférence peut enregistrer les conférences Ad-hoc afin de les convoquer de nouveau à un moment ultérieur quelconque.

Démarrer la conférence

Les participants internes voient s'afficher automatiquement la fenêtre comportant la salle de conférence virtuelle, dans la mesure où ils ont démarré myPortal for Desktop avec l'interface utilisateur ou myPortal for Outlook. Le système appelle simultanément tous les participants à la conférence. Lors de l'entrée dans la conférence, les participants reçoivent un message d'accueil qui désigne le directeur de conférence.

Enregistrer la conférence

Le directeur de conférence peut enregistrer manuellement la conférence, pour lui et pour tous les participants internes connectés, à condition que l'enregistrement des communications soit activé dans le système. Les participants du propre nœud reçoivent l'enregistrement dans la boîte vocale, les participants d'autres nœuds par e-mail. La durée de l'enregistrement est uniquement limitée par la capacité de mémoire du système de communication.

Terminer la conférence

Le directeur de conférence peut terminer la conférence dans le client ou bien en raccrochant. Ou bien, la conférence est terminée lorsque tous les participants à la conférence l'ont quittée.

Extension d'une communication à une conférence

Un abonné interne en communication peut étendre la communication à une conférence Ad-hoc et associer d'autres abonnés. Pour cela, l'abonné doit posséder une licence UC Suite Conference.

6.10.1.1 Comment configurer et démarrer la conférence Ad-hoc

Étape par étape

- 1)** Cliquez sur **myMeetings**.
- 2)** Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .

- 3) Cliquez sur l'icône . La fenêtre **myMeetings** s'ouvre avec vous en tant que directeur de conférence.
- 4) Ajoutez autant de participants que nécessaire.
- 5) Dans la fenêtre **myMeetings**, sélectionnez l'option **Je souhaite démarrer un appel maintenant** dans la liste déroulante.
- 6) Cliquez sur **Démarrer**. Le système vous appelle ainsi que tous les autres participants à la conférence.
- 7) Si vous souhaitez utiliser OpenScape Web Collaboration dans cette conférence, cliquez sur **Démarrer la collaboration**.

6.10.1.2 Comment afficher une conférence propre Ad-hoc

Conditions préalables

Vous avez sauvegardé une conférence Ad-hoc.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Ad-hoc.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.

6.10.1.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
 - 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
 - 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
 - 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
 - 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.
- L'onglet **Information** s'affiche.
- Le prénom et le nom du directeur de la conférence s'affichent à droite de l'icône .
 - Des liens permettant d'appeler directement le directeur de la conférence ou de discuter avec lui se trouvent à droite des icônes  et  respectivement.

6.10.1.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter le numéro de sélection de l'e-mail dans l'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) Le numéro d'accès se trouve sous **SDA conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.1.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter l'ID de la conférence dans l'e-mail d'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) L'ID de la conférence se trouve sous **ID conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.1.6 Comment ajouter des participants à une conférence

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence a été ouverte dont vous êtes le directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Cliquez sur la conférence de votre choix.
- 5) Pour ajouter un participant à la conférence, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - A partir d'un répertoire :
À l'aide de la souris, faites glisser un participant des **répertoires** jusqu'à dans la fenêtre **myMeetings**.
 - A partir du résultat de la recherche :
Effectuez une recherche dans les répertoires et, à l'aide de la souris, faites glisser un participant des résultats jusqu'à dans la fenêtre **myMeetings**.
 - Dans l'onglet Participants :
Si l'onglet **Participants** ne s'affiche pas à droite de la fenêtre **myMeetings**, cliquez sur l'icône .
 - Saisissez l'une des informations suivantes pour le participant dans le champ de recherche **Entrer un nom ou un numéro** de l'onglet **Participants** : **nom** ou **numéro de téléphone** au format canonique ou sélectionnable. Passez la souris sur le nom ou le numéro de téléphone souhaité et cliquez sur l'icône  à droite du nom ou du numéro de téléphone.
 - Abonné quelconque :
Dans la fenêtre **myMeetings**, cliquez sur l'icône  . Saisissez l'une des informations suivantes pour le participant dans le champ **Entrer un nom ou un numéro** de la fenêtre **myMeetings** : **nom** ou **numéro de téléphone** au format canonique ou sélectionnable, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 6) Si vous souhaitez sélectionner un numéro de poste spécifique pour le participant, passez la souris au-dessus du participant concerné dans l'onglet **Participants** et cliquez sur l'icône .
- 7) La fenêtre **Informations sur le participant** s'affiche.
- 7) Dans la liste déroulante **Numéro de téléphone**, sélectionnez le numéro de poste souhaité et cliquez sur **OK**.

6.10.1.7 Comment déconnecter un participant à une conférence

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence se déroule dans laquelle vous êtes le directeur de conférence.

Étape par étape

Passez votre souris sur le participant connecté (pas dans l'onglet Participants, mais dans la zone centrale de la fenêtre **myMeetings** où apparaissent les participants connectés) et cliquez sur l'icône **Déconnecter**.

La connexion avec le participant est coupée, mais l'abonné reste dans la conférence.

6.10.1.8 Comment connecter de nouveau les participants à la conférence

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence se déroule dans laquelle vous êtes le directeur de conférence.

Étape par étape

Placez le pointeur de la souris sur le participant à la conférence (dans l'onglet Participants) que vous souhaitez reconnecter, puis cliquez sur l'icône **Composer**.

6.10.1.9 Comment supprimer un participant d'une conférence

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence a été ouverte dont vous êtes le directeur de conférence.

Étape par étape

Une option s'affiche dans le menu contextuel du participant concerné :

- Cliquez sur l'icône **Supprimer**.

La connexion avec le participant est coupée et l'abonné est retiré de la conférence.

6.10.1.10 Comment transformer un appel en conférence Ad-hoc

Conditions préalables

Vous êtes en communication.

La fenêtre surgissante pour les appels entrants ou sortants est activée.

Vous disposez d'une licence UC Suite Conference.

Étape par étape

- 1) Pendant l'appel, cliquez sur l'icône **myMeetings** dans la fenêtre contextuelle **Appel entrant de** ou **Appel sortant vers**. La fenêtre **myMeetings** s'ouvre avec vous en tant que directeur de conférence.
- 2) Pour ajouter un participant à la conférence, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - A partir d'un répertoire :
À l'aide de la souris, faites glisser un participant des **répertoires** jusqu'à dans la fenêtre **Conférence Ad-hoc**. Dans la fenêtre **Sélectionner le**

numéro de contact du participant, sélectionnez un numéro de poste dans la liste déroulante **Numéro à contacter** et cliquez sur **OK**.

- A partir du résultat de la recherche :

Effectuez une recherche dans les répertoires et, à l'aide de la souris, faites glisser un participant des résultats jusque dans la fenêtre

Conférence Ad-hoc. Dans la fenêtre **Sélectionner le numéro de contact du participant**, sélectionnez un numéro de poste dans la liste déroulante **Numéro à contacter** et cliquez sur **OK**.

- Abonné quelconque :

Dans la fenêtre **Conférence Ad-hoc**, cliquez sur **Participants >**

Ajouter le participant. Saisissez les informations suivantes pour le participant dans la fenêtre **Ajouter des participants** : **Nom** et **Numéro de téléphone** au format canonique et sélectionnable, puis cliquez sur **OK**.

6.10.1.11 Comment arrêter une conférence Ad-hoc

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence se déroule dans laquelle vous êtes le directeur de conférence.

Remarque : Vous pouvez aussi terminer une conférence Ad-hoc en raccrochant.

Étape par étape

- 1) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, puis sur **Arrêter**.
La fenêtre contextuelle Arrêter la conférence s'affiche.
- 2) Si vous souhaitez mettre fin à la conférence dès maintenant, activez l'option **J'aimerais arrêter cette conférence maintenant**.
- 3) Vous pouvez également prolonger la durée de la conférence. Pour le faire :
 - a) Désactivez l'option **J'aimerais arrêter cette conférence maintenant**.
 - b) Sous **Étendre la durée de la conférence**, saisissez la durée dont vous souhaitez prolonger la conférence, puis cliquez sur **OK**

6.10.1.12 Comment répéter une conférence Ad-hoc

Conditions préalables

Vous avez sauvégarde une conférence Ad-hoc sous un nom.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Ad-hoc.

- 4) Cliquez sur la conférence de votre choix.
- 5) Cliquez sur **Démarrer**. Le système de communication vous appelle ainsi que les participants à la conférence.

6.10.1.13 Comment supprimer une conférence Ad-hoc

Conditions préalables

Vous avez sauvegardé une conférence Ad-hoc sous un nom.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Ad-hoc.
- 4) Cliquez sur la conférence à supprimer.
- 5) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'icône **Supprimer** à côté du nom de la conférence. Si la conférence est déjà en cours, elle est arrêtée.
- 6) Cliquez sur **OK**.

6.10.2 Conférence 'Rendez-vous'

Les conférences Meet Me se déroulent à une date ultérieure, pendant une durée définie, avec répétition éventuelle au même moment.

Une conférence Meet Me demeure activée pendant toute la période prévue, indépendamment du fait que des participants soient connectés ou non. Le directeur enregistre la conférence Meet Me sous un nom qui lui est propre.

Options de configuration des conférences Meet Me

L'initiateur de la conférence peut définir les propriétés suivantes :

- Heure de début et de fin
- tenue régulière
- Nécessité ou non de la présence du directeur de conférence
- Authentification des participants à la conférence nécessaire lors de l'entrée dans la conférence (par saisie de l'ID de conférence et du mot de passe sur le clavier du téléphone).

Remarque : Les utilisateurs Mobility Entry doivent saisir le code de numérotation de suffixe DTMF avant leur authentification.

Le mot de passe par défaut des conférences est 123456. Le directeur de conférence peut le modifier individuellement pour chaque participant à la conférence.

- Langue des annonces et des invitations par e-mail (par défaut, langue de la boîte vocale)

- Sens d'établissement de la connexion pour chaque participant à la conférence (par défaut : **Sortant**).

Démarrer la conférence

Au moment programmé, les participants internes voient s'afficher automatiquement la fenêtre comportant la salle de conférence virtuelle, dans la mesure où ils ont démarré myPortal for Desktop avec l'interface utilisateur ou myPortal for Outlook. Si la présence du directeur de conférence est nécessaire, le système l'appelle tout d'abord puis, une fois qu'il s'est authentifié, il appelle simultanément tous les autres participants à la conférence. Les participants à la conférence qui ont programmé un renvoi vers une boîte vocale ou dont l'état Présence indique qu'ils sont absents ne sont pas appelés. Suivant le type d'établissement de la liaison configuré, le système appelle les participants à la conférence ou ceux-ci peuvent s'inviter eux-mêmes. Le nom de chaque nouveau participant qui rejoint la conférence est annoncé en ces termes : « ... a rejoint la conférence », à condition que l'initiateur a enregistré les noms.

Remarque : Pour que les participants à une conférence Meet Me entendent leur nom au début de la conférence sans avoir à s'authentifier, vous devez avoir déjà lancé au moins une conférence avec authentification.

Sélection

A l'aide du numéro de sélection, chaque participant à la conférence peut s'inviter dans la conférence durant la période de temps programmée, indépendamment du sens d'établissement de la connexion configuré pour lui. Si la sélection est opérée en dehors de la période prévue, une annonce correspondante est diffusée.

Authentification forcée avec la touche *

Le directeur de conférence peut configurer la conférence de manière à ce que chaque participant doive au moins s'authentifier en appuyant sur la touche *. Ainsi, seuls les abonnés présents sont reliés à la conférence, à l'exclusion des boîtes vocales.

Prolongation de la conférence

Dix minutes avant la fin de la conférence programmée, les participants à la conférence entendent une annonce indiquant que la conférence va bientôt se terminer et qu'ils peuvent prolonger la conférence en sélectionnant un chiffre. Un participant à la conférence quelconque peut prolonger la conférence en sélectionnant le chiffre correspondant. Le directeur de conférence peut prolonger la conférence jusqu'à une heure quelconque dans.

Enregistrer la conférence

Le directeur de conférence peut enregistrer automatiquement ou manuellement la conférence, pour lui et pour tous les participants internes connectés, à condition que l'enregistrement des communications soit activé dans le système. Les abonnés du propre noeud reçoivent l'enregistrement dans la boîte vocale, les abonnés d'autres noeuds par e-mail. La durée de l'enregistrement est uniquement limitée par la capacité de mémoire du système de communication.

Terminer la conférence

La conférence se termine au moment de la fin programmée, mais elle peut être arrêtée avant lorsque le directeur de conférence la termine.

6.10.2.1 Comment configurer une conférence Meet Me

Conditions préalables

Votre administrateur a configuré un numéro de sélection pour les conférences.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Cliquez sur l'icône **+**. La fenêtre **myMeetings** s'ouvre avec vous en tant que directeur de conférence.
- 4) Ajoutez autant de participants que nécessaire.
- 5) Dans la fenêtre **myMeetings**, sélectionnez l'option **Je souhaite qu'un appel démarre automatiquement** dans la liste déroulante.
- 6) Saisissez le **nom de la conférence**.
- 7) Saisissez une **date de début**.
- 8) Saisissez une **heure de début**.
- 9) Saisissez une **heure de fin**.
- 10) Si la conférence doit être répétée, sélectionnez **Se produit tous les jours**, **Se produit toutes les semaines** ou **Se produit tous les mois** dans la liste déroulante correspondante. Sinon, sélectionnez **Ne se produit qu'une fois**.
- 11) Si vous souhaitez effacer un rendez-vous de conférence d'une série de conférences, effectuez les opérations suivantes.
 - a) Cliquez sur l'icône **Modifier** à droite de la liste déroulante mentionnée à l'étape précédente.
 - b) Cliquez sur **Exceptions**.
 - c) Cliquez sur **Ajouter**.
 - d) Dans la liste déroulante **Date/Heure d'origine**, sélectionnez la date appropriée.
 - e) Sélectionnez **Supprimer cette récurrence**.
 - f) Cliquez sur **OK**.
 - g) Cliquez sur **Fermer**.
 - h) Cliquez sur **OK**.

- 12) Si vous souhaitez déplacer un rendez-vous de conférence d'une série de conférences, effectuez les opérations suivantes.
 - a) Cliquez sur l'icône **Modifier** à droite de la liste déroulante mentionnée à l'étape précédente.
 - b) Cliquez sur **Exceptions**.
 - c) Cliquez sur **Ajouter**.
 - d) Dans la liste déroulante **Date/Heure d'origine**, sélectionnez la date appropriée.
 - e) Cliquez sur **Reprogrammer cette récurrence**.
 - f) Sélectionnez une **Nouvelle date programmée**.
 - g) Sélectionnez une nouvelle **heure de début**.
 - h) Cliquez sur **OK**.
 - i) Cliquez sur **Fermer**.
 - j) Cliquez sur **OK**.
- 13) Cliquez sur **Avancé**.
- 14) Sélectionnez la **langue de la conférence** souhaitée pour les annonces et les invitations par e-mail (par défaut, il s'agit de la langue de la boîte vocale).
- 15) Cochez la case **Cette conférence est une conférence active**.
- 16) Si vous souhaitez rendre obligatoire l'authentification par mot de passe des participants à la conférence, cochez la case **Demander un mot de passe lorsque les participants rejoignent la réunion**.
- 17) Si vous voulez permettre la conférence uniquement avec la participation de son directeur, cochez la case **Cette conférence nécessite la présence du directeur de conférence**.
- 18) Si vous souhaitez que les invitations par e-mail soient automatiquement envoyées aux participants à la conférence, cochez la case **Envoi automatique d'une invitation par e-mail aux participants de la conférence**.
- 19) Si vous souhaitez que le système enregistre automatiquement la conférence, cochez la case **Enregistrer automatiquement cette conférence**.
- 20) Si vous souhaitez utiliser simultanément Web Collaboration dans cette conférence, cochez la case **Démarrage automatique de la conférence téléphonique avec Web Collaboration**.
- 21) Si vous souhaitez utiliser simultanément Web Collaboration dans cette conférence, cochez la case **Démarrage automatique de la conférence téléphonique avec Web Collaboration**.
- 22) Si vous voulez obliger les participants à la conférence à s'authentifier en appuyant sur la touche * (étoile), cochez la case **Obliger le participant appelé à taper "*" (étoile) pour entrer dans la conférence** pour entrer dans la conférence.

Remarque : Cette option est recommandée lorsque les participant à la conférence ne doivent pas s'identifier au moyen d'un mot de passe. Ainsi, seuls les abonnés présents sont reliés à la conférence, à l'exclusion des boîtes vocales.

- 23) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation ou à l'onglet **Information**, saisissez-le dans **Remarques**.

- 24) Cliquez sur **Sauvegarder**.
- 25) Si vous souhaitez modifier le sens d'établissement de la connexion pour un participant à la conférence, effectuez les opérations suivantes.
 - a) Si l'onglet **Participants** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône **Participants**.
 - b) Cliquez sur l'icône  du participant concerné.
La fenêtre **Informations sur le participant** s'affiche.
 - c) Sous **Sens**, cliquez sur **Sortant** ou **Entrant** pour modifier le sens d'établissement de la connexion.

6.10.2.2 Comment afficher votre conférence Meet Me

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence programmée concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher les paramètres généraux de la conférence, cliquez sur l'icône **Modifier**.

6.10.2.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
 - Le prénom et le nom du directeur de la conférence s'affichent à droite de l'icône .
 - Des liens permettant d'appeler directement le directeur de la conférence ou de discuter avec lui se trouvent à droite des icônes  et  respectivement.

6.10.2.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter le numéro de sélection de l'e-mail dans l'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) Le numéro d'accès se trouve sous **SDA conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.2.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter l'ID de la conférence dans l'e-mail d'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) L'ID de la conférence se trouve sous **ID conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.2.6 Comment afficher plus d'informations sur votre propre conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .

- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
 - De plus amples informations sur la conférence sont disponibles dans la section **Notes**.

6.10.2.7 Comment déterminer la date et l'heure prévues d'une conférence Meet Me

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence Meet Me, cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
 - La fréquence de la conférence Meet Me est indiquée dans la zone **Programmé**.
 - La date et l'heure de la prochaine conférence Meet Me sont indiquées dans la zone **Réurrence suivante**.

6.10.2.8 Comment modifier le mot de passe d'un participant à une conférence Meet Me

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence Meet Me concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si l'onglet **Participants** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône **Participants**.
- 6) Cliquez sur l'icône  du participant concerné.
La fenêtre **Informations sur le participant** s'affiche.
- 7) Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le nouveau mot de passe.
- 8) Cliquez sur **OK**.
- 9) Cliquez sur **Sauvegarder**.
- 10) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.2.9 Comment afficher une conférence Meet Me, permanente ou ouverte en tant que directeur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Cliquez sur **Gérer mes conférences**.
- 3) Cliquez sur l'onglet **Conférences auxquelles je suis associé(e)**.
- 4) Sous **Nom de la conférence**, cliquez sur une conférence, puis sur **Afficher**.

6.10.2.10 Comment prolonger une conférence Meet Me

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence se déroule dans laquelle vous êtes le directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence Meet Me concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Plus**, puis sur **Étendre la conférence**. La fenêtre **Étendre la durée de la conférence** s'affiche.
- 6) Sélectionnez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'une des entrées **10 minutes**, **20 minutes**, **30 minutes** ou **1 heure**.
 - Cliquez sur Plus. Dans **Étendre de**, saisissez la durée de prolongement souhaitée en minutes et cliquez sur **OK**.

6.10.2.11 Comment déplacer une conférence Meet Me

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence Meet Me concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Modifier**.
- 6) Sélectionnez une nouvelle **date de début**.

- 7) Sélectionnez une nouvelle **heure de début**.
- 8) Sélectionnez une nouvelle **heure de fin**.
- 9) Cliquez sur **Avancé**.
- 10) Cochez la case **Envoi automatique d'une invitation par e-mail aux participants de la conférence**.
- 11) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.10.2.12 Comment déplacer un rendez-vous d'une série de conférences Meet Me

Conditions préalables

Vous êtes directeur de la conférence Meet Me.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence Meet Me concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Modifier**.
- 6) Cliquez sur l'icône **Modifier** à droite de la liste déroulante du bas.
- 7) Cliquez sur **Exceptions**.
- 8) Cliquez sur **Ajouter**.
- 9) Dans la liste déroulante **Date/Heure d'origine**, sélectionnez le rendez-vous de conférence concerné.
- 10) Sélectionnez **Reprogrammer cette récurrence**.
- 11) Sélectionnez une **Nouvelle date programmée**.
- 12) Sélectionnez une nouvelle **heure de début**.
- 13) Cliquez sur **OK**.
- 14) Cliquez sur **Fermer**.
- 15) Cliquez sur **OK**.
- 16) Cliquez sur **Avancé**.
- 17) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation, cliquez dans le champ de saisie **Remarques** et saisissez le texte souhaité.
- 18) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.10.2.13 Comment définir d'autres directeurs de conférence

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence a été ouverte dont vous êtes le directeur de conférence.

Le nouveau directeur de conférence est un abonné interne du même noeud.

Remarque : Vous pouvez définir un autre directeur de conférence pour une éventuelle session Web Collaboration correspondante, uniquement à ce niveau.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Passez la souris sur le participant à la conférence que vous souhaitez définir comme directeur de conférence (dans l'onglet Participants) et cliquez sur l'icône .

La fenêtre **Informations sur le participant** s'affiche.

- 6) Cochez la case **Définir comme directeur de conférence**.
- 7) Cliquez sur **OK**.

6.10.2.14 Comment supprimer une conférence Meet Me

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Cliquez sur la conférence à supprimer.
- 5) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'icône **Supprimer** à côté du nom de la conférence. Si la conférence est déjà en cours, elle est arrêtée.
- 6) Cliquez sur **OK**.

6.10.2.15 Comment mettre fin à une conférence Meet Me

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence se déroule dans laquelle vous êtes le directeur de conférence.

Remarque : Vous pouvez aussi terminer une conférence Meet Me en raccrochant.

Étape par étape

- 1) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, puis sur **Arrêter**.
La fenêtre contextuelle Arrêter la conférence s'affiche.
- 2) Si vous souhaitez mettre fin à la conférence dès maintenant, activez l'option **J'aimerais arrêter cette conférence maintenant**.
- 3) Vous pouvez également prolonger la durée de la conférence. Pour le faire :
 - a) Désactivez l'option **J'aimerais arrêter cette conférence maintenant**.
 - b) Sous **Etendre la durée de la conférence**, saisissez la durée dont vous souhaitez prolonger la conférence, puis cliquez sur **OK**

6.10.2.16 Comment supprimer un rendez-vous d'une série de conférences Meet Me

Conditions préalables

Vous êtes directeur de la conférence Meet Me.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences Meet Me.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence Meet Me concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Modifier**.
- 6) Cliquez sur l'icône **Modifier** à droite de la liste déroulante du bas.
- 7) Cliquez sur **Exceptions**.
- 8) Cliquez sur **Ajouter**.
- 9) Dans la liste déroulante **Date/Heure d'origine**, sélectionnez le rendez-vous de conférence concerné.
- 10) Cliquez sur **Supprimer cette récurrence**.
- 11) Cliquez sur **OK**.
- 12) Cliquez sur **Fermer**.
- 13) Cliquez sur **OK**.
- 14) Cliquez sur **Avancé**.
- 15) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation, cliquez dans le champ de saisie **Remarques** et saisissez le texte souhaité.
- 16) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.10.3 Conférence permanente

Une conférence permanente est illimitée dans le temps. Les participants à la conférence peuvent s'inviter à tout moment.

Le directeur de conférence enregistre la conférence Permanente sous un nom qui lui est propre. Elle demeure établie jusqu'à ce qu'il l'efface.

Options de configuration d'une conférence permanente

L'initiateur de la conférence peut définir les propriétés suivantes :

- Authentification des participants à la conférence nécessaire lors de l'entrée dans la conférence (par saisie de l'ID de conférence et du mot de passe sur le clavier du téléphone).

Remarque : Les abonnés Mobility Entry doivent entrer l'indicatif pour Numérotation MF avant leur authentification.

Le mot de passe par défaut pour les conférences est 123456. Le directeur de conférence peut le modifier individuellement pour chaque participant à la conférence.

- Langue des annonces et des invitations par e-mail (par défaut, langue de la boîte vocale)

Démarrer la conférence

Dès que le premier participant à la conférence se connecte, le système ouvre automatiquement chez tous les participants à la conférence interne la fenêtre de la salle de conférence virtuelle dans la mesure où le participant à la conférence myPortal for Desktop a démarré celle-ci avec l'interface utilisateur classique ou myPortal for Outlook. Tous les participants à la conférence s'inscrivent eux-mêmes. Le système de communication présente chaque nouveau participant par l'annonce : "... participe à la conférence."

Sélection

A l'aide du numéro de sélection, chaque participant à la conférence peut s'inviter à tout moment dans la conférence.

Enregistrer la conférence

Le directeur de conférence peut enregistrer automatiquement ou manuellement la conférence, pour lui et pour tous les participants internes connectés, à condition que l'enregistrement des communications soit activé dans le système. Les abonnés du propre noeud reçoivent l'enregistrement dans la boîte vocale, les abonnés d'autres noeuds par e-mail. La durée de l'enregistrement est uniquement limitée par la capacité de mémoire du système de communication.

6.10.3.1 Comment configurer la conférence permanente

Conditions préalables

Votre administrateur a configuré un numéro de sélection pour les conférences.

Étape par étape

- Cliquez sur **myMeetings**.
- Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- Cliquez sur l'icône **+**. La fenêtre **myMeetings** s'ouvre avec vous en tant que directeur de conférence.
- Ajoutez autant de participants que nécessaire.

- 5) Dans la fenêtre **myMeetings**, sélectionnez **Je souhaite créer une salle de conférence toujours disponible** dans la liste déroulante.
- 6) Saisissez le **nom de la conférence**.
- 7) Cliquez sur **Avancé**.
- 8) Sélectionnez la **langue de la conférence** souhaitée pour les annonces et les invitations par e-mail (par défaut, il s'agit de la langue de la boîte vocale).
- 9) Cochez la case **Cette conférence est active**.
- 10) Si vous souhaitez rendre obligatoire l'authentification par mot de passe des participants à la conférence, cochez la case **Demander un mot de passe lorsque les participants rejoignent la réunion**.
- 11) Si vous souhaitez que les invitations par e-mail soient automatiquement envoyées aux participants à la conférence, cochez la case **Envoi automatique d'une invitation par e-mail aux participants de la conférence**.
- 12) Si vous souhaitez que le système enregistre automatiquement la conférence, cochez la case **Enregistrer automatiquement cette conférence**.
- 13) Si vous souhaitez utiliser simultanément Web Collaboration dans cette conférence, cochez la case **Démarrage automatique de la conférence téléphonique avec Web Collaboration**.
- 14) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation ou à l'onglet **Information**, saisissez-le dans **Remarques**.
- 15) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.10.3.2 Comment afficher votre conférence permanente

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences permanentes.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence permanente concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher les paramètres généraux de la conférence, cliquez sur l'icône **Modifier**.

6.10.3.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.

- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.

L'onglet **Information** s'affiche.

- Le prénom et le nom du directeur de la conférence s'affichent à droite de l'icône .
- Des liens permettant d'appeler directement le directeur de la conférence ou de discuter avec lui se trouvent à droite des icônes  et  respectivement.

6.10.3.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter le numéro de sélection de l'e-mail dans l'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
 - 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
 - 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
 - 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
 - 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
- L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) Le numéro d'accès se trouve sous **SDA conférence** en haut de l'onglet **Information**.
 - 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.3.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter l'ID de la conférence dans l'e-mail d'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .

- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) L'ID de la conférence se trouve sous **ID conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.3.6 Comment afficher plus d'informations sur votre propre conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
 - De plus amples informations sur la conférence sont disponibles dans la section **Notes**.

6.10.3.7 Comment modifier le mot de passe d'un participant à une conférence permanente

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences permanentes.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence permanente concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si l'onglet **Participants** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône **Participants**.
- 6) Cliquez sur l'icône  du participant concerné.
La fenêtre **Informations sur le participant** s'affiche.
- 7) Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le nouveau mot de passe.
- 8) Cliquez sur **OK**.
- 9) Cliquez sur **Sauvegarder**.
- 10) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.3.8 Comment définir d'autres directeurs de conférence

Conditions préalables

Dans la salle de conférence virtuelle, une conférence a été ouverte dont vous êtes le directeur de conférence.

Le nouveau directeur de conférence est un abonné interne du même noeud.

Remarque : Vous pouvez définir un autre directeur de conférence pour une éventuelle session Web Collaboration correspondante, uniquement à ce niveau.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Passez la souris sur le participant à la conférence que vous souhaitez définir comme directeur de conférence (dans l'onglet Participants) et cliquez sur l'icône .
- La fenêtre **Informations sur le participant** s'affiche.
- 6) Cochez la case **Définir comme directeur de conférence**.
- 7) Cliquez sur **OK**.

6.10.3.9 Comment supprimer la conférence permanente

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences permanentes.
- 4) Cliquez sur la conférence permanente que vous souhaitez supprimer.
- 5) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'icône **Supprimer** à côté du nom de la conférence permanente. Si la conférence permanente a déjà commencé, elle s'arrête.

6.10.4 Conférence ouverte permanente

Une conférence ouverte est pour un nombre défini d'abonnés quelconque. Chaque abonné disposant des données d'accès peut y entrer.

Le directeur de conférence enregistre la conférence Permanente sous un nom qui lui est propre. Elle demeure établie jusqu'à ce qu'il l'efface.

Options de configuration d'une conférence ouverte permanente

L'initiateur de la conférence peut définir les propriétés suivantes :

- Le nombre de participants à la conférence (max. 16).
- Authentification des participants à la conférence nécessaire lors de l'entrée dans la conférence (par saisie de l'ID de conférence et du mot de passe sur le clavier du téléphone).

Remarque : Les utilisateurs Mobility Entry doivent saisir le code de numérotation de suffixe DTMF avant leur authentification.

Le mot de passe par défaut des conférences est 123456. Le directeur de conférence peut le modifier individuellement pour chaque participant à la conférence.

- ID de conférence commun de tous les participants à la conférence.
- Langue des annonces et des invitations par e-mail (par défaut, langue de la boîte vocale)

Démarrer la conférence

Tous les participants à la conférence s'inscrivent eux-mêmes. Le système annonce chaque nouveau participant interne qui rejoint la conférence, par exemple : « ... participe à la conférence. »

Sélection

À l'aide du numéro de sélection, chaque participant à la conférence peut s'inviter à tout moment dans la conférence.

Enregistrer la conférence

Le directeur de conférence peut enregistrer automatiquement ou manuellement la conférence, pour lui et pour tous les participants internes connectés, à condition que l'enregistrement des communications soit activé dans le système. Les abonnés du propre noeud reçoivent l'enregistrement dans la boîte vocale, les abonnés d'autres noeuds par e-mail. La durée de l'enregistrement est uniquement limitée par la capacité de mémoire du système de communication.

6.10.4.1 Comment configurer une conférence ouverte permanente

Conditions préalables

Votre administrateur a configuré un numéro de sélection pour les conférences.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Cliquez sur l'icône **+**. La fenêtre **myMeetings** s'ouvre avec vous en tant que directeur de conférence.

- 4) Ajoutez autant de participants que nécessaire.
- 5) Dans la fenêtre **myMeetings**, sélectionnez **Je souhaite créer une salle de conférence toujours disponible** dans la liste déroulante.
- 6) Saisissez le **nom de la conférence**.
- 7) Sous **Nombre de canaux**, sélectionnez le nombre maximum de participants à la conférence.
- 8) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation ou à l'onglet **Information**, saisissez-le dans **Remarques**.
- 9) Cliquez sur **Avancé**.
- 10) Sélectionnez la **langue de la conférence** souhaitée pour les annonces et les invitations par e-mail (par défaut, il s'agit de la langue de la boîte vocale).
- 11) Cochez la case **Cette conférence est active**.
- 12) Si vous souhaitez que le système enregistre automatiquement la conférence, cochez la case **Enregistrer automatiquement cette conférence**.
- 13) Si vous souhaitez définir vous-même l'ID de conférence, effectuez les opérations indiquées ci-après.
 - a) Cochez la case **Créer votre propre ID de conférence**.
 - b) Dans le champ de saisie, saisissez l'**ID de conférence** souhaité (4 à 8 caractères).
- 14) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.10.4.2 Comment afficher votre conférence ouverte permanente

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences ouvertes permanentes.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence ouverte permanente concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher les paramètres généraux de la conférence, cliquez sur l'icône **Modifier**.

6.10.4.3 Comment déterminer le directeur d'une conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.

- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
 - Le prénom et le nom du directeur de la conférence s'affichent à droite de l'icône .
 - Des liens permettant d'appeler directement le directeur de la conférence ou de discuter avec lui se trouvent à droite des icônes  et  respectivement.

6.10.4.4 Comment déterminer le numéro d'accès d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter le numéro de sélection de l'e-mail dans l'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) Le numéro d'accès se trouve sous **SDA conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.4.5 Comment déterminer l'ID d'une conférence

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Remarque : En tant que participant à la conférence, vous pouvez consulter l'ID de la conférence dans l'e-mail d'invitation à la conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .

- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
- 6) L'ID de la conférence se trouve sous **ID conférence** en haut de l'onglet **Information**.
- 7) Cliquez sur **Fermer**.

6.10.4.6 Comment afficher plus d'informations sur votre propre conférence

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre propre conférence, cliquez sur l'icône **Information**.
L'onglet **Information** s'affiche.
 - De plus amples informations sur la conférence sont disponibles dans la section **Notes**.

6.10.4.7 Comment supprimer une conférence ouverte permanente

Conditions préalables

Vous êtes directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres conférences ouvertes permanentes.
- 4) Cliquez sur la conférence à supprimer.
- 5) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'icône **Supprimer** à côté du nom de la conférence. Si la conférence est déjà en cours, elle est arrêtée.
- 6) Cliquez sur **OK**.

6.10.5 Appel sortant programmé

Un appel sortant programmé est lancé par son planificateur après confirmation de l'exécution de l'appel dans une fenêtre contextuelle, qui s'affiche à la date et à l'heure prévues.

Si le planificateur est occupé au moment où l'appel sortant programmé doit être effectué, le système de communication reporte cet appel jusqu'à ce que le planificateur soit disponible. En outre, le planificateur est informé des appels sortants programmés en attente à l'ouverture et à la fermeture de myPortal for Desktop. Il peut ainsi supprimer ces appels ou les enregistrer avec une nouvelle heure programmée.

Options de configuration d'un appel sortant programmé

L'initiateur de l'appel sortant programmé peut définir les propriétés suivantes :

- Heure de début
- Participants à ajouter

Programmer des appels sortants et octroyer des licences

- Si l'utilisateur ne possède aucune licence de conférence active, il ne pourra voir que l'option **Appel sortant programmé**.
- En revanche, si l'utilisateur en possède une, il pourra voir d'autres options : Conférence **Ad-hoc, Meet Me, permanente, ouverte permanente**.

Lorsque l'appel sortant programmé compte plusieurs participants (à l'exception du planificateur), le système redirige de la fenêtre **myMeetings** vers une conférence **Ad-hoc**.

Démarrage de l'appel sortant programmé

Le planificateur d'appel voit s'afficher une fenêtre contextuelle à la date et à l'heure prévues. Dans cette fenêtre, il peut lancer l'appel sortant programmé en cliquant sur l'icône **Composer**.

Sélection

Si le planificateur clique sur l'icône **Composer**, le participant à l'appel sortant programmé peut utiliser l'icône **Répondre** de la fenêtre contextuelle **Appel entrant** pour y répondre.

Enregistrement de l'appel sortant programmé

Les planificateurs d'appel peuvent enregistrer un appel sortant programmé, à condition que l'enregistrement en direct des appels ait été activé dans le système. La durée de l'enregistrement est uniquement limitée par la capacité de mémoire du système de communication.

6.10.5.1 Comment configurer un appel sortant programmé

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Cliquez sur l'icône **+**. La fenêtre **myMeetings** s'ouvre et vous êtes désigné comme planificateur de l'appel.
- 4) Ajoutez un participant à l'appel.
- 5) Dans la fenêtre **myMeetings**, sélectionnez l'option **Je voudrais être rappelé pour commencer un appel plus tard** dans la liste déroulante.
- 6) Saisissez la **date de rappel**.

- 7) Saisissez l'**heure de rappel**.
- 8) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation ou à l'onglet **Information**, saisissez-le dans **Remarques**.
- 9) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Une fenêtre contextuelle s'affiche à la date et à l'heure prévues. Dans cette fenêtre, le planificateur peut lancer l'appel sortant programmé en cliquant sur l'icône **Composer** ou le supprimer en cliquant sur l'icône **Supprimer**. En outre, dans cette fenêtre, le planificateur peut modifier les paramètres de l'appel sortant programmé en cliquant sur l'icône **Modifier**. Enfin, il est également possible de renouveler l'appel sortant programmé et d'ouvrir la fenêtre **myMeetings** à l'aide des icônes **Renouvellement** et **Journal**, respectivement.

Remarque : Lorsque l'appel sortant programmé compte plusieurs participants (à l'exception du planificateur), le système redirige de la fenêtre **myMeetings** vers une conférence **Ad-hoc**, **Meet Me**, **permanente** ou **ouverte permanente**. Sinon, l'appel sortant programmé est lancé.

6.10.5.2 Comment configurer un appel sortant programmé pour une entrée de journal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet **Journal** ou dans la fenêtre correspondante.
- 2) Cliquez sur l'un des groupes : **Ouverts**, **Tous les appels**, **Manqués**, **Répondus**, **Internes**, **Externes**, **Entrants**, **Sortants**.
- 3) Double-cliquez sur le triangle à gauche du groupe concerné pour développer les entrées de journal associées, le cas échéant.
- 4) Cliquez sur l'entrée correspondante.
- 5) Sélectionnez **Planifier un appel sortant** dans le menu contextuel.
La fenêtre **myMeetings** s'ouvre avec vous comme planificateur d'appel, le contact sélectionné comme participant et l'option **Je voudrais être rappelé pour commencer un appel plus tard** sélectionnée dans la liste déroulante.
- 6) Saisissez la **date de rappel**.
- 7) Saisissez l'**heure de rappel**.
- 8) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation, saisissez-le dans **Remarques**.
- 9) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 10) Fermez la fenêtre **myMeetings**.

Une fenêtre contextuelle s'affiche à la date et à l'heure prévues. Dans cette fenêtre, le planificateur peut lancer l'appel sortant programmé en cliquant sur l'icône **Composer** ou le supprimer en cliquant sur l'icône **Supprimer**. En outre, dans cette fenêtre, le planificateur peut modifier les paramètres de l'appel sortant programmé en cliquant sur l'icône **Modifier**. Enfin, il est également possible de renouveler l'appel sortant programmé et d'ouvrir la fenêtre **myMeetings** à l'aide des icônes **Renouvellement** et **Journal**, respectivement.

6.10.5.3 Comment afficher un appel sortant programmé

Conditions préalables

Vous êtes le planificateur de l'appel.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres appels sortants programmés.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'appel sortant programmé approprié, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Si vous souhaitez afficher les paramètres généraux de l'appel sortant programmé, cliquez sur l'icône **Modifier**.

6.10.5.4 Comment afficher plus d'informations sur votre appel sortant programmé

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
 - 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
 - 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres appels sortants programmés.
 - 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'appel sortant programmé approprié, qui s'affiche à l'écran.
 - 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre appel sortant programmé, cliquez sur l'icône **Information**.
- L'onglet **Information** s'affiche.
- De plus amples informations sur l'appel sortant programmé s'affichent dans la zone **Notes**.

6.10.5.5 Comment déterminer la date et l'heure prévues d'un appel sortant programmé

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
 - 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
 - 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres appels sortants programmés.
 - 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur la conférence concernée, qui s'affiche à l'écran.
 - 5) Si vous souhaitez afficher des informations sur votre appel sortant programmé, cliquez sur l'icône **Information**.
- L'onglet **Information** s'affiche.
- La date et l'heure de l'appel sortant programmé sont affichées dans la zone **Programmé**.

6.10.5.6 Comment déplacer un appel sortant programmé

Conditions préalables

Vous êtes le planificateur de l'appel.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres appels sortants programmés.
- 4) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'appel sortant programmé approprié, qui s'affiche à l'écran.
- 5) Cliquez sur l'icône **Modifier**.
- 6) Sélectionnez une nouvelle **date de rappel**.
- 7) Sélectionnez une nouvelle **heure de rappel**.
- 8) Si vous souhaitez ajouter un texte d'introduction à l'e-mail d'invitation, saisissez-le dans **Remarques**.
- 9) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.10.5.7 Comment supprimer un appel sortant programmé

Conditions préalables

Vous êtes le planificateur de l'appel.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **myMeetings**.
- 2) Si l'onglet **myMeetings** ne s'affiche pas, cliquez sur l'icône .
- 3) Sous l'onglet **myMeetings**, vous pouvez voir vos propres appels sortants programmés.
- 4) Cliquez sur l'appel sortant programmé que vous souhaitez supprimer.
- 5) Sous l'onglet **myMeetings**, cliquez sur l'icône **Supprimer** à côté du nom de l'appel sortant programmé, puis cliquez sur **OK**.

6.11 Web Collaboration

Les clients PC UC myPortal for Desktop (Windows) et myPortal for Outlook prennent en charge, lors des communications téléphoniques et des conférences, l'intégration confortable du produit séparé Web Collaboration pour la collaboration multimédia simultanée. Cela vous assure un accès rapide aux fonctions comme validation bureau et application, validation de fichier, co-navigation, whiteboarding, URL-Push, IM-Chat et Video-Chat avec plusieurs participants.

Web Collaboration peut être démarré par un participant durant une communication téléphonique, à l'aide de la fenêtre surgissante du client PC UC, ou bien à l'intérieur d'une conférence active par le directeur de la conférence. La session Web Collaboration s'ouvre alors. Il n'est pas nécessaire d'avoir une

installation locale de Web Collaboration sur le client PC UC. S'il existe sur le client PC UC un programme e-mail, il est possible d'envoyer aux participants à la communications un e-mail avec le lien vers le client Web Collaboration. Vous trouverez des informations sur Web Collaboration dans la documentation produit Web Collaboration.

Lors de la création ou de la modification d'une conférence, le directeur de la conférence peut programmer une session Web Collaboration. Lors de la suppression ou de la fin de la conférence, la session Web Collaboration correspondante est automatiquement effacée.

Remarque : Afin que les clients PC UC puissent démarrer automatiquement Web Collaboration, il faut désactiver l'authentification Proxy sur le serveur lorsque l'accès Internet du client PC UC se fait via un serveur proxy.

Types de connexion supportés

L'intégration de Web Collaboration supporte les communications téléphoniques, les conférences gérées par téléphone ainsi que les différents types suivants de conférences gérées par application:

- Conférence Ad-hoc
- conférence programmée
- conférence permanente

Intégration de Web Collaboration

Pour l'intégration de Web Collaboration, il faut que le système de communication dispose de l'adresse du serveur Web Collaboration. Le fabricant propose le Web Collaboration Server sur Internet en tant que service (Public Server). Il peut sinon s'agir ici également d'un serveur du réseau client ou d'un partenaire (Custom Server). Si le serveur se trouve dans le réseau client, celui-ci est généralement appelé par le système de communication via http par le biais du port TCP 5004. Dans la solution hébergée sur Internet (Public Server), il est utilisé pour cela une liaison https sécurisée, car cette liaison sert à la transmission du numéro de licence et du mot de passe. Par défaut, il est utilisé le port TCP 5100.

Remarque : Pour l'utilisation de Web Collaboration, le système de communication a besoin d'une connexion Internet (routeur par défaut et serveur DNS). Les connexions via Proxy ne sont pas supportées.

Les participants à la conférence internes avec clients PC UC sont automatiquement reliés à la session Web Collaboration correspondante lors du démarrage de la conférence. Pour cela, FastViewer est automatiquement chargé en arrière-plan et ouvert, ce qui peut durer quelques secondes. Les participants externes avec adresse e-mail connue reçoivent par e-mail un lien correspondant pour la session Web Collaboration.

Remarque : Les utilisateurs sous MAC OS doivent, après la fin d'une session Web Collaboration, refermer manuellement le dialogue de la session terminée.

Dans une conférence planifiée, la connexion avec la session Web Collaboration est possible à partir de 5 minutes avant le début planifié de la conférence.

Messagerie instantanée et Web Collaboration

La messagerie instantanée du système et la messagerie instantanée de Web Collaboration sont indépendantes l'une de l'autre : les messages instantanés en provenant d'un client PC UC n'apparaissent pas dans une session Web Collaboration du même participant et inversement.

6.11.1 Comment démarrer une session Web Collaboration

Conditions préalables

L'accès au serveur Web Collaboration est paramétré dans le système de communication.

Un programme de messagerie est installé sur le PC client.

Les info-bulles écran pour les appels entrants ou sortants sont activées.

Vous êtes en communication ou vous participez à une conférence en tant que directeur de conférence.

Étape par étape

- 1) Dans l'info-bulle écran **Appel entrant** ou **Appel sortant pour** ..., cliquez sur l'icône **Démarrer la collaboration**.

La session Web Collaboration (FastViewer) est démarrée. En plus, le programme de messagerie s'ouvre et un e-mail est créé avec le lien vers le client Web Collaboration.

Remarque : Le corps de l'e-mail qui inclut l'invitation à la Web Collaboration est un corps par défaut et ne peut pas être modifié.

- 2) Ajoutez la (les) adresse(s) e-mail et envoyez l'e-mail.
- 3) Dès qu'un correspondant a démarré le client Web Collaboration, celui-ci est intégré dans la session Web Collaboration.

6.11.2 Comment mettre fin à une session Web Collaboration

Conditions préalables

Les info-bulles écran pour les appels entrants ou sortants sont activées.

Vous êtes en communication ou vous participez à une conférence.

Une session Web Collaboration est lancée.

Étape par étape

Dans l'info-bulle écran **Appel entrant** ou **Appel sortant pour** ..., cliquez sur l'icône **Quitter la collaboration**.

La session Web Collaboration (FastViewer) est démarrée. En plus, le programme de messagerie s'ouvre et un e-mail est créé avec le lien vers le client Web Collaboration.

Remarque : Le corps de l'e-mail qui inclut l'invitation à la Web Collaboration est un corps par défaut et ne peut pas être modifié.

6.12 Messages Voix et Fax

Les services Messages Voix et Fax intégrés dans le système permettent aux abonnés de recevoir et gérer les messages Voix et Fax, via myPortal for Desktop et myPortal for Outlook. Avec Fax Printer, les abonnés peuvent envoyer des messages Fax.

6.12.1 Boîte vocale

La boîte vocale enregistre les messages vocaux et les communications enregistrées de manière centralisée. A l'aide de myPortal for Outlook, vous pouvez y accéder.

Vous pouvez consulter ou modifier les paramètres personnels de votre boîte vocale, par ex. sélectionner la langue de la boîte vocale, déterminer le numéro d'appel de la boîte vocale, sélectionner le mode enregistrement ou le mode annonce, gérer l'annonce de votre état de présence, enregistrer et importer des annonces. Lors de l'importation des annonces, le système effectue automatiquement une limitation du niveau et une normalisation afin de répondre aux exigences de "USA / TIA 968 Signal Power Limitations".

Remarque : Pour que les appelants puissent accéder à votre boîte vocale si **Occupé** et **Pas de réponse**, l'administrateur doit configurer un renvoi d'appel temporisé vers votre boîte vocale. Ou bien, vous pouvez activer sur votre téléphone le renvoi temporisé.

Détermine le numéro d'appel de la boîte vocale

Vous pouvez déterminer sur quel poste vous pouvez atteindre la boîte vocale à partir de n'importe quel téléphone de manière à écouter les messages Voix ou modifier votre état de présence, par exemple, en vous servant du menu du téléphone.

Sélection du mode d'enregistrement ou de diffusion

En mode enregistrement, les appelants peuvent, lorsqu'ils arrivent à votre boîte vocale, laisser un message comme sur un répondeur alors que, en mode de diffusion, ils entendent uniquement une annonce. Vous pouvez configurer séparément ce paramètre pour chaque état de présence.

annonces

Vous pouvez enregistrer ou importer les types d'annonces suivants.

- Annonce du nom

Dans les conférences où vous êtes l'initiateur, votre annonce de nom sert à vous annoncer au début ; elle sert aussi lorsque vous entrez dans une conférence. De plus, l'annonce du nom que vous avez enregistrée est utilisée comme message d'accueil, si vous avez activé pour l'appelant concerné votre état de présence et que votre état de présence n'est ni **Bureau**, ni **Appelle-moi** ni **Ne pas déranger**.

- Message d'accueil personnel général :

Cette annonce est diffusée aux appelant dans le cadre du mode standard lorsqu'aucun état de présence n'a été activé (état **Bureau** ou **Appelle-moi**). Lors de la mise en relation avec votre boîte vocale, l'appelant entendra par ex. "Je ne peux pas momentanément prendre votre appel...".

- Message d'accueil personnel si **Occupé** :

Cette annonce est diffusée aux appelants en fonctionnement standard (c.-à-d. sans profils actifs de standard automatique personnel définis par les utilisateurs) lorsqu'ils arrivent à votre boîte vocale en cas d'occupation. Par exemple : « Je ne peux pas momentanément prendre votre appel... ». Si vous n'avez pas enregistré de message d'accueil personnel pour **Occupé**, les appelants entendent votre message d'accueil personnel général.

- Message d'accueil personnel si **Pas de réponse** :

Cette annonce est diffusée aux appelants en fonctionnement standard (c.-à-d. sans profils actifs de standard automatique personnel définis par les utilisateurs) en cas de transfert manuel de leurs appels vers votre boîte vocale ou en l'absence de réponse après un délai donné. Par exemple : « Je suis momentanément indisponible pour prendre votre appel... ». Si vous n'avez pas enregistré de message d'accueil personnel pour **Pas de réponse**, les appelants entendent votre message d'accueil personnel général.

- Annonces personnelles pour les profils de standard automatique personnel définis par les utilisateurs :

La boîte vocale n'utilise pas ces annonces en fonctionnement standard, mais uniquement en liaison avec le standard automatique personnel.

Remarque : Veuillez vous assurer préalablement qu'en utilisant des annonces ou une musique d'attente, vous ne violez pas un copyright.

La boîte vocale peut, en fonction de la situation, générer les annonces de votre état de présence (sauf pour **Bureau**, **Appelle-moi** et **Ne pas déranger**), avec indication du moment prévu de votre retour, par ex. : « xxx est en réunion jusqu'à quatorze heures trente aujourd'hui ». Vous pouvez activer ou désactiver l'annonce de votre état de présence séparément pour certains appelants et pour tous les appelants externes.

En fonctionnement par défaut, la boîte vocale diffuse les annonces dans l'ordre suivant (de la gauche vers la droite) :

Profil	Announce du nom	Announce concernant votre état de présence	Message d'accueil personnel
Occupé	-	-	Pour Occupé (si non enregistré:général)
Pas de réponse	-	-	Pour Pas de réponse (si non enregistré:général)
Réunion	x (si vous avez activé la diffusion de votre état de présence pour l'appelant concerné)	x (si vous avez activé la diffusion de votre état de présence pour l'appelant concerné)	Général
Maladie			
Pause			
Déplacement			
Congé			
Déjeuner			
À domicile			
Ne pas déranger	-	-	Général

Exemple : annonce de votre état de présence activée pour l'appelant

Profil	Announce du nom	Announce concernant votre état de présence	Message d'accueil personnel
Réunion	« Natalie Dubios »	« est en réunion jusqu'à quatorze heures trente aujourd'hui ».	« Je suis momentanément indisponible pour prendre votre appel... »

Exemple : annonce de votre état de présence désactivée pour l'appelant

Profil	Announce du nom	Announce concernant votre état de présence	Message d'accueil personnel
Déplacement	-	-	« Je suis momentanément indisponible pour prendre votre appel... »

Standard automatique central

Grâce au standard automatique central, l'administrateur de votre système de communication permet aux appelants, quelle que soit l'heure, de disposer de possibilités de sélection pour le renvoi vers des numéros que vous avez programmés ou pour le renvoi vers votre boîte vocale. Comme avec le standard automatique personnel, les appelants font leur choix en entrant des chiffres

sur le téléphone. Le standard automatique central peut, en plus des annonces décrites plus haut, diffuser d'autres annonces.

Announce concernant votre état de présence

Vous pouvez définir si vous souhaitez ou non que l'appelant entende l'annonce correspondant à votre état de présence lorsqu'il arrive à votre boîte vocale. Pour pouvez l'autoriser ou l'interdire pour tous les appelants externes en commun ou pour certains abonnés.

Appel de vos messages vocaux par le poste opérateur

Avec myAttendant, vous pouvez donner ou refuser au poste opérateur l'autorisation d'accéder à vos messages Voix et Fax. Dans le second cas, le poste opérateur peut uniquement savoir le nombre de messages que vous avez.

Contourner la demande du mot de passe

Lorsque vousappelez la boîte vocale à partir de l'un de vos numéros de téléphone supplémentaires, vous pouvez ignorer la demande de mot de passe en cas de configuration par l'administrateur système. Ce paramétrage s'applique aussi au service de notification téléphonique de la boîte vocale.

Langue de la boîte vocale

Vous pouvez déterminer la langue de diffusion du menu et des annonces propres au système par la boîte vocale.

6.12.1.1 Comment déterminer le numéro d'appel de la boîte vocale

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes données personnelles**.
- 3) Vous trouverez les numéros de téléphone de la boîte vocale dans le champ **Numéro de boîte vocale**.
- 4) Cliquez sur **Fermer** puis sur **OK**.

6.12.1.2 Comment sélectionner le mode d'enregistrement ou mode de diffusion

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Communications > Paramètres de messagerie vocale**.

- 3) Dans la zone **Paramètres de la boîte vocale**, sélectionnez l'une des valeurs d'état de présence suivantes :
 - Si vous souhaitez que les appelants puissent laisser des messages sur votre boîte vocale, sélectionnez **Active**.
 - Si vous souhaitez que les appelants puissent uniquement écouter les annonces de votre boîte vocale sans pouvoir laisser de message, sélectionnez **Non active**.

Remarque : Une fois le profil activé, l'appelant peut laisser un message dans votre boîte vocale même si l'option **Enregistrer sur la boîte vocale** est configurée sur **Inactive**.

- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Tâches associées

[Comment modifier un profil MV pour le standard automatique personnel](#) à la page 127

6.12.1.3 Comment enregistrer une annonce

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Profils MV** et ensuite sur un profil quelconque.
- 3) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4) Dans la liste, cliquez sur l'annonce avec la désignation souhaitée.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**. La boîte vocale vous appelle désormais sur votre téléphone.
- 6) Acceptez l'appel de la boîte vocale.
- 7) Prononcer l'annonce après la tonalité.

Conseil : Lorsque vous servez d'annonces ou de musique provenant d'une autre source, assurez-vous avant de les utiliser que vous ne violez aucun copyright.

- 8) Cliquez sur **Arrêter**.
- 9) Si vous souhaitez écouter l'annonce au téléphone, cliquez sur **Lecture**. Pour quitter la boucle de lecture, cliquez sur **Arrêter**.
- 10) Si vous désirez enregistrer de nouveau votre message, cliquez de nouveau sur **Enregistrer**.
- 11) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.12.1.4 Comment importer une annonce

Conditions préalables

Le fichier audio est disponible au format PCM, avec les caractéristiques suivantes : 8 kHz, 16 bits, mono.

Conseil : Avant l'utilisation, assurez-vous que vous ne violez aucun copyright.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Profils MV** et ensuite sur un profil quelconque.
- 3) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4) Cliquez sur **Charger**.
- 5) Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur **Ouvrir**.
- 6) Lisez et cliquez sur **OK** dans la fenêtre **Attention**.
- 7) Cliquez sur **OK**.
- 8) Cliquez sur **Fermer** puis sur **Enregistrer**.

Remarque : Lors de l'importation des annonces, le système effectue automatiquement une limitation du niveau et une normalisation afin de répondre aux exigences de « USA / TIA 968 Signal Power Limitations ».

6.12.1.5 Comment effacer une annonce

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Profils MV** et ensuite sur un profil quelconque.
- 3) Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4) Dans la liste, cliquez sur l'annonce avec la désignation souhaitée.
- 5) Cliquez sur **Supprimer**.
- 6) Cliquez sur **Fermer** puis sur **Enregistrer**.

6.12.1.6 Comment activer ou désactiver l'annonce de votre état Présence pour les appelants externes

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Sensibilité > Etat de présence Messagerie vocale**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous voulez activer l'annonce de votre état Présence de votre boîte vocale pour les appelants externes, cochez la case **Mon état Présence est communiqué aux appelants externes lorsqu'ils joignent ma messagerie vocale**.
 - Si vous voulez désactiver l'annonce de votre état Présence de votre boîte vocale pour les appelants externes, décochez la case **Mon état Présence est communiqué aux appelants externes lorsqu'ils joignent ma messagerie vocale**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.12.1.7 Comment activer ou désactiver l'annonce de votre état Présence pour certains appelants

Conditions préalables

Pour que vous puissiez désactiver l'annonce de votre état Présence de manière ciblée pour un certain numéro, il faut que ce numéro vous soit présenté lors de l'appel.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Sensibilité > Etat de présence Messagerie vocale**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez, pour un numéro, désactiver l'annonce de la boîte vocale concernant votre état Présence, cliquez sur **Ajouter** et entrez dans le champ de saisie le numéro d'appel souhaité et cliquez sur **OK**.

Remarque : Vous pouvez utiliser les caractères suivants comme joker afin de définir les zones du numéro d'appel : ? pour un chiffre quelconque et * pour un nombre quelconque de chiffres.

- Si vous souhaitez, pour un numéro, supprimer l'annonce de la boîte vocale concernant votre état Présence, cliquez sur l'entrée correspondante et sur **Enlever**.

- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.12.1.8 Comment autoriser ou interdire l'appel de vos messages Voix et Fax par le poste opérateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Sensibilité > Sécurité et accès**.
- 3) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez autoriser la consultation de vos messages Voix et Fax par le poste opérateur, cochez la case **Les réceptionnistes peuvent consulter mes messages vocaux et lire mes fax**.
 - Si vous ne souhaitez pas autoriser la consultation de vos messages Voix et Fax par le poste opérateur, décochez la case **Les réceptionnistes peuvent consulter mes messages vocaux et lire mes fax**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

6.12.1.9 Comment sélectionner la langue de la boîte vocale

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Communications > Paramètres de la boîte vocale**.

- 3) Dans la liste déroulante, sélectionnez la **Langue de la boîte vocale**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

6.12.2 Gestion des messages Voix

Vous pouvez par ex. écouter les messages Voix, les renvoyer, les déplacer dans un autre dossier, les enregistrer comme fichier WAV ou bien appeler l'expéditeur.

Dossier pour messages Voix

myPortal for Desktop organise les messages Voix dans les dossiers ci-après :

- **Boîte de réception**
- **Lu(s)**
- **Sauvegardé(s)**
- **Supprimé(s)**

Affichage des messages Voix

Les icônes suivantes identifient les différents types de messages Voix :

Icône	Type de message Voix
-	Message Voix adressé à un abonné
	Message Voix adressé à un groupe
	appel enregistré
	Conférence enregistrée

La liste des messages Voix fait apparaître les détails suivants :

- Icône correspondant au type de message Voix
- **Date**
- **Heure**
- **Groupe**, si disponible
- **Numéro d'appel**, si disponible
- **Nom de famille**, si disponible

Pour les conférences enregistrées : nom de la conférence, si disponible, sinon nom de famille du second participant à la conférence, si disponible.

- **Prénom**, si disponible
- **Société**, si disponible
- **Priorité**

Couleur d'identification : urgent (rouge), privé (bleu), normal (noir). Lors de l'écoute des messages arrivés dans la boîte vocale, une annonce vous informe du nombre de messages par priorité.

- **Durée**

Durée de conservation pour les messages vocaux

Le système de communication efface automatiquement les messages vocaux dont la durée de conservation est supérieure à celle configurée par l'administrateur.

Messages Voix pour groupes

L'administrateur peut paramétriser des groupes pour les messages Voix avec chacun un propre numéro d'appel. Le système de communication transmet les messages Voix adressés à un groupe à chacun des membres du groupe. Dès qu'un abonné a écouté un message, ce message est identifié pour tous les autres membres du groupe comme ayant été écouté. Si un membre du groupe efface un message, ce message est également effacé chez tous les autres membres du groupe.

Ecouter les messages Voix

Vous pouvez écouter les messages Voix au choix sur le téléphone ou sur le PC. Lorsqu'un nouveau message vocal est écouté pour la première fois, le système de communication le déplace automatiquement du dossier **Boîte de réception** au dossier **Ecouté**.

Appel de l'expéditeur d'un message Voix

Vous pouvez appeler l'expéditeur d'un message Voix.

Renvoi d'un message Voix

Vous pouvez renvoyer un message Voix à des abonnés internes.

Déplacer un message Voix

Vous pouvez déplacer un message Voix dans un autre dossier.

Sauvegarder un message Voix sous forme de fichier

Remarque : Le système de communication sauvegarde les messages Voix pendant une durée limitée, configurable par l'administrateur pour chacun des dossiers. Une fois cette période écoulée, le système de communication efface automatiquement les messages Voix.

Vous pouvez enregistrer un message Voix au format WAV dans le système de fichiers de votre PC afin de l'archiver durablement ou l'envoyer par e-mail à un destinataire quelconque.

Accessibilité du menu de gestion de la messagerie vocale

Pour accéder aux messages vocaux et les gérer dans votre application client, il est indispensable de disposer d'une licence personnelle de messagerie vocale attribuée directement à votre compte. Veuillez noter que la simple appartenance à un groupe de messagerie vocale ne confère pas les autorisations nécessaires pour écouter ou gérer les messages vocaux dans l'application. Cette fonction est exclusivement disponible pour les utilisateurs individuels qui ont reçu une licence de messagerie vocale personnelle.

6.12.2.1 Comment écouter un message Voix au téléphone

Conditions préalables

Votre état de présence est **Bureau** ou **Appelle-moi (CallMe)**.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. **Boîte de réception**.
- 3) Cliquez sur le message Voix de votre choix.
- 4) Cliquez sur **Lire via le téléphone**.

Étapes suivantes

Acceptez l'appel de la boîte vocale.

6.12.2.2 Comment écouter un message Voix sur le PC

Conditions préalables

Votre PC doit être équipé d'une carte son correctement configurée et d'un haut-parleur/casque.

Remarque : Si vous utilisez sous Mac OS des iTunes pour la lecture de vos fichiers multimédia, la bibliothèque iTunes reprend automatiquement les messages vocaux écoutés. Dans certains cas, ils sont automatiquement transformés en iCloud par synchronisation et ils sont transmis à d'autres appareils ; ils doivent alors être supprimés manuellement.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. **Boîte de réception**.
- 3) Cliquez sur le message Voix de votre choix.
- 4) Cliquez sur **Lire via les haut-parleurs**.
- 5) Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton **Lire**.

6.12.2.3 Comment rappeler l'expéditeur d'un message Voix

Conditions préalables

Le numéro de téléphone de l'appelant a été transmis.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. **Lus**.
- 3) Cliquez sur le message Voix de votre choix.

- 4) Cliquez sur l'icône **Appeler l'expéditeur** et s'il est proposé un choix de plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.

6.12.2.4 Comment renvoyer le message vocal

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. :. **Lus**.
- 3) Cliquez sur le message Voix de votre choix.
- 4) Dans le menu contextuel, cliquez sur **Renvoyer le message**.
- 5) Si vous souhaitez trier la liste des destinataires, cliquez sur un des titres de colonne **Poste** ou **Nom** afin de réaliser selon ce critère un tri alphanumérique ascendant.
- 6) Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri de la liste des destinataires, cliquez une nouvelle fois sur le titre de la colonne.
- 7) Cochez la case pour le ou les destinataires souhaités.
- 8) Si vous souhaitez enregistrer un commentaire, suivez les étapes suivantes.
 - a) Cliquez sur **Commentaire**.
 - b) Cliquez sur **Démarrer**. La boîte vocale vous appelle désormais sur votre téléphone.
 - c) Acceptez l'appel de la boîte vocale.
 - d) Prononcer votre commentaire après la tonalité.
 - e) Cliquez sur **Arrêter**.
 - f) Si vous souhaitez écouter le commentaire au téléphone, cliquez sur **Ecouter**. Pour quitter la boucle de lecture, cliquez sur **Arrêter**.
 - g) Si vous désirez enregistrer de nouveau votre commentaire, cliquez de nouveau sur **Enregistrer**.
- 9) Cliquez sur **Renvoyer**.

6.12.2.5 Comment déplacer un message Voix

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. :. **Lus**.
- 3) Cliquez sur le message Voix de votre choix.
- 4) Dans le menu contextuel, dans **Déplacer le message vers > ...**, sélectionnez le dossier souhaité.

6.12.2.6 Comment enregistrer un message Voix au format WAV

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. **Lus**.
- 3) Cliquez sur le message Voix de votre choix.

- 4) Dans le menu contextuel, cliquez sur **Enregistrer au format WAV**.
- 5) Dans la fenêtre **Enregistrer**, sélectionnez un dossier, entrez dans le champ de saisie le nom du fichier souhaité et cliquez sur **Enregistrer**.

6.12.2.7 Comment trier les messages Voix

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. **Lus**.
- 3) Cliquez sur l'un des titres de colonne suivants : **Type**, **Date**, **Heure**, **Nom du groupe**, **N° tél.**, **Nom de famille**, **Prénom**, **Nom de la société**, **Priorité** ou **Durée** pour trier les messages Voix selon ce critère dans l'ordre alphanumérique croissant.
- 4) Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri, cliquez une nouvelle fois sur le titre de la colonne.

6.12.2.8 Comment supprimer un message Voix

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet ou dans la fenêtre **Messages Voix**.
- 2) Cliquez sur l'un des dossiers suivants : **Boîte de réception**, **Lus** ou **Enregistrés**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur le message Voix de votre choix.
 - Sélectionnez les messages Voix souhaités.
- 4) Dans le menu contextuel, sélectionnez **Déplacer le message vers > Déplacer vers Supprimés**.
- 5) Si vous voulez effacer définitivement le message Fax :
 - a) Cliquez sur le dossier **Supprimés**.
 - b) Sélectionner le(s) message(s) Voix souhaité(s).
 - c) Dans le menu contextuel sélectionnez **Déplacer le message vers > Supprimer définitivement le message**.

6.13 Messages

Vous pouvez chatter avec d'autres partenaires de communication à l'aide des messages. Le système de communication prend aussi bien en charge la messagerie instantanée avec des utilisateurs de UC Suite et via le chat multi-utilisateurs (ainsi que les deux en combinaison).

Les messages instantanés envoyés et reçus sont affichés sous forme de dialogues chez vous et chez vos partenaires de communication.

L'état du participant concerné est indiqué dans le coin supérieur droit de la fenêtre **Messagerie instantanée**.

Icône	État
	Connecté
	Déconnecté

Si un partenaire de communication est hors ligne, la messagerie instantanée réalise l'opération ci-après, en fonction du type de destinataire sélectionné :

Destinataires	Comportement
Abonnés individuels	Le message instantané est affiché lors de l'ouverture de session suivante.
Groupe dans Favoris	Le message instantané n'est jamais affiché pour les abonnés qui sont hors ligne.

Message instantané externe

Vous pouvez discuter (chat) avec *un* partenaire de communication externe (un utilisateur de Google Talk, par exemple).

Chat multi utilisateur


Le chat multi utilisateur est l'échange de messages instantanés avec plusieurs partenaires de communication. Dans ce cas, le système de communication prend aussi en charge un partenaire de communication externe au maximum.

Messagerie instantanée et Web Collaboration

La messagerie instantanée du système et la messagerie instantanée de Web Collaboration sont indépendantes l'une de l'autre : les messages instantanés en provenant d'un client UC n'apparaissent pas dans une session Web Collaboration du même participant et inversement.

Fenêtre Message instantané

La fenêtre **Message instantané** comprend les zones suivantes :



- Zone utilisateur

Située à gauche de la fenêtre, cette zone indique chacun des partenaires de communication participants, sous forme d'icône ou de photo, si disponible.

- Zone message

Située au centre de la fenêtre, cette zone indique l'état de présence actuel et les messages instantanés de tous les participants à ce chat.

Vous pouvez également voir :

- Lorsque quelqu'un est en train de taper un message qui vous est destiné, un indicateur apparaîtra en bas à gauche de la fenêtre de chat.
- Quels messages ont été vus, signalés par une étiquette « Vu par ».

Remarque : L'état de présence d'un partenaire de communication externe n'est indiqué que si vous faites une demande au partenaire de communication, via le menu contextuel, avec la fonction abonnement, et que le partenaire autorise votre demande.

- Zone de saisie

Située en bas de la fenêtre, cette zone contient le champ de saisie des messages instantanés.

6.13.1 Comment envoyer un message instantané (« chat »)

Dans le répertoire interne, vous pouvez envoyer des messages instantanés à un ou plusieurs abonnés ou bien organiser un « chat » avec ces abonnés.

Conditions préalables

L'envoi de messages instantanés n'a pas été désactivé par l'administrateur de votre système de communication.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Messages**.
La fenêtre **Message instantané** apparaît.
- 2) Sélectionnez **Nouvelle conversation** et recherchez l'utilisateur avec lequel vous souhaitez discuter.
- 3) Si vous souhaitez ajouter au chat d'autres partenaires de communication (créer un chat de groupe), allez les chercher dans **Répertoires** et faites-les glisser dans la fenêtre **Messagerie instantanée**.
- 4) Entrez le texte dans la zone de saisie **Entrer message**.
- 5) Appuyez sur **Entrée** sur votre clavier pour envoyer le message.

Tâches associées

[Comment rechercher les abonnés](#) à la page 34

6.13.2 Comment supprimer un message instantané

Vous pouvez supprimer un message individuel ou tous les messages que vous avez envoyés dans une conversation.

Conditions préalables

Les messages instantanés sont activés dans le système.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Messages**.
La fenêtre **Message instantané** apparaît.
- 2) Sélectionnez une conversation, puis :
 - a) Pour supprimer un message individuel que vous avez envoyé, maintenez le pointeur de la souris sur le message, puis cliquez sur  Le message est supprimé pour tous les participants.
 - b) Pour supprimer tous vos messages dans une conversation, cliquez sur  puis sélectionnez **Supprimer messages**.
Tous vos messages sont supprimés pour tous les participants.

Remarque : L'option **Supprimer messages** est également disponible en effectuant un clic droit sur la conversation sélectionnée dans la liste des conversations.

6.13.3 Comment quitter une conversation de messagerie instantanée

Vous pouvez quitter une conversation de messagerie instantanée à tout moment.

Lorsque vous quittez une conversation avec une seule personne, la conversation est supprimée définitivement pour vous deux.

Lorsque vous quittez une conversation avec plusieurs personnes, la conversation est supprimée de votre liste de conversations, mais les autres participants peuvent encore la voir.

Avant de quitter une conversation, vous pouvez supprimer tous les messages qu'elle contient.

Étape par étape

1) Cliquez sur **Messages**.

La fenêtre **Message instantané** apparaît.

2) Sélectionnez la conversation que vous souhaitez quitter, cliquez sur  puis sélectionnez **Quitter**.

Une fenêtre contextuelle s'affiche.

3) S'il s'agit d'une conversation avec une seule autre personne, cliquez sur **OK**.

4) S'il s'agit d'une conversation avec plusieurs personnes, effectuez l'une des actions suivantes :

a) Cliquez sur **OK** si vous souhaitez supprimer tous les messages de la conversation avant de la quitter.

b) Cliquez sur **Non** si vous souhaitez que vos messages restent affichés dans la conversation.

Remarque : L'option **Quitter** est également disponible en effectuant un clic droit sur la conversation dans la liste des conversations.

Fonctions de commutation

Fonctions de commutation

7 Fonctions de commutation

Les fonctions P.O décrivent les fonctions de commutation de myAttendant ainsi que la gestion des abonnés et le centre de messagerie.

7.1 Fonctions de commutation

Les fonctions de commutation permettent de gérer les appels entrants. Vous acceptez les appels, vous les transférez à un utilisateur, vous les mettez en garde ou vous les parquez. L'exécution de ces fonctions est effectuée dans la zone **Gestion des appels** de la fenêtre principale.

Appels actifs

Dans la zone **Appels actifs**, la liste des appels entrants actifs actuellement s'affiche. Lorsque l'appel provient d'un appelant inconnu, dont les données ne sont pas encore enregistrées dans le système, seul le champ **ID** est rempli. Vous avez la possibilité de remplir les autres champs avec les informations concernées et de les enregistrer dans le répertoire externe. Dès que les données ont été enregistrées, les détails suivants sont disponibles pour chaque appel actif :

Colonne	Icône	Description
ID appel		identifiant univoque, attribué automatiquement par le système pour chaque appel. Vous pouvez affecter cet identifiant à un appelant de sorte que ce numéro vous indiquera à l'avenir quel est l'auteur de l'appel.
Reçu à		Indique quand l'appel est arrivé pour la première fois et précise par une icône l'état de la communication.
		Sonnerie
		Au téléphone
		Parqué
		En garde
		Transférer
		Composer
	-	Avertissement
CLI		Indique le numéro de l'appelant.
Nom de famille, Prénom, Société		Fournit des indications détaillées lorsque l'appelant est enregistré (Prénom, Nom de famille, Société). Lorsque l'ID de l'appelant a été attribué à un client dont les données sont enregistrées dans le répertoire externe, les renseignements correspondants s'affichent dans les champs "Nom" et "Numéro/Société" lors de l'appel entrant.

Colonne	Icône	Description
Appel pour		Indique à qui l'appel est destiné. Cette fonction est particulièrement utile lorsque plusieurs appels arrivent simultanément sur myAttendant.
État		Indique l'état d'un appel, par ex. Sonnerie, En communication, etc. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un appel, vous verrez les fonctions applicables à cet appel, notamment : déparquer - lorsque l'appel est parqué. raccrocher - lorsque la communication est en cours.

Largeur de colonne modifiable dans "Appels actifs"

Dans **Appels actifs**, vous pouvez modifier la largeur de colonne. myAttendant consigne la largeur de colonne que vous avez choisie et, lors d'une connexion ultérieure, ouvre la fenêtre de la manière où vous l'avez paramétrée.

Appels en garde/transférés/parqués

Dans la zone **Appels en garde/transférés/parqués** est affichée la liste des appels entrants que vous avez transférés, parqués ou mis en garde.. Pour chaque connexion il est affiché des détails sur l'appelant dans la zone **Appels actifs**.

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

7.1.1 Comment répondre à un appel

Étape par étape

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans la fenêtre **Appels actifs** de la Gestion des appels sur l'appel pour lequel la **Sonnerie** est indiquée.
- 2) Cliquez sur

- **Répondre à l'appel**
- Appuyer sur la touche **0** du pavé numérique

Vous êtes en communication avec l'appelant.

7.1.2 Comment parquer un appel

Lorsque l'on effectue le parage d'un appel, l'appel est déplacé dans une position de parage disponible jusqu'à ce que l'abonné appelé soit de nouveau disponible.

Conditions préalables

Vous devez avoir accepté l'appel.

Étape par étape

- 1) A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez dans la zone **Appels actifs** de la Gestion des connexions sur l'appel concerné.
- 2) Cliquez sur **Parquer l'appel**.

L'appel est déplacé vers la zone "**Appels en garde/transférés/parqués**" de la gestion des communications. Il est affiché à la fois l'état de l'appel **Parqué** et la position de parage.

7.1.3 Comment déparquer un appel

Déparquez pour poursuivre l'appel parqué.

Étape par étape

- 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appel parqué.
- 2) Cliquez sur **Déparquer l'appel**.

7.1.4 Comment mettre en garde un appel

L'appel entrant est mis en garde si vous en êtes en communication avec un autre abonné.

Étape par étape

- 1) A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez dans la Gestion des connexions sur l'appel correspondant.
- 2) Cliquez sur
 - **Mettre l'appel en garde**
 - Appuyer sur la touche - du pavé numérique.

L'appel est déplacé vers la zone « Appels en garde/transférés/parqués » de la gestion des communications. L'état de l'appel « En garde » est affiché.

7.1.5 Comment reprendre un appel

La reprise d'un appel mis en garde est effectuée avec "Reconnecter l'appel".

Étape par étape

- 1) A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'appel mis en garde.
- 2) Cliquez sur
 - **Reconnecter un appel**
 - Appuyer sur la touche - du pavé numérique.

7.1.6 Comment transférer un appel

Conditions préalables

L'appel a été accepté.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'appel.
- 2) Vous disposez des possibilités suivantes :
 - En maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites glisser l'appel jusqu'au bouton utilisateur de l'abonné souhaité, puis relâchez le bouton de la souris (glisser & déposer)
 - Appuyez sur la touche + du clavier numérique.

Remarque : Le transfert en une étape (transfert sans consultation) n'est pas disponible pour les appels en attente. Le transfert d'un appel en attente par glisser & déposer sur un bouton BLF ne répond pas. De même, le bouton de transfert est inactif. Vous pouvez toujours consulter la destination du transfert ou transférer directement (sans consultation) un appel actif.

- 3) Répondez par **Oui** à l'invite **Le correspondant souhaite-t-il parler ?** Dans l'écran contextuel.

7.1.7 Comment enregistrer et lire un appel**Conditions préalables**

Vous êtes connecté avec votre correspondant.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **F12** (Enregistrer). La communication est enregistrée.
- 2) Une fois la communication terminée, une fenêtre contextuelle s'affiche.
 - Cliquez sur **Écouter**. La communication enregistrée est diffusée sur le haut-parleur du PC.
 - ou
 - Cliquez sur **Fermer**. La communication enregistrée est enregistrée dans les messages vocaux du Centre de messagerie, sous votre identifiant, et identifiée par un point rouge. Le point rouge signale les communications enregistrées.

Conseil : Le numéro de téléphone de la communication enregistrée est inscrit dans le journal.

7.1.8 Comment déconnecter une liaison

La fonction "Couper la connexion" permet de couper une connexion en cours.

Étape par étape

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquer dans la Gestion des connexions sur l'appel pour lequel l'état "En communication" s'affiche.

2) Sélectionner

- parmi les options affichées **Couper l'appel** ou
- appuyez sur la touche **Entrée**.

7.1.9 Commenter contacter par e-mail des abonnés non disponibles

Conditions préalables

Les infobulles écran pour les appels entrants ou sortants sont activées.

Étape par étape

- 1) Dans les fenêtres contextuelles **Appel entrant** et **Appel sortant pour...**, cliquez sur l'icône **Répondre avec un message**.
- 2) Ouverture d'Outlook avec un message e-mail. Le destinataire de l'e-mail est prédéfini en même temps que l'adresse e-mail de l'appelant.

Remarque : À l'aide de **Configuration > Mes Préférences > Divers > Répondre avec un message**, vous pouvez définir un texte qui sera affiché automatiquement comme texte d'e-mail.

- 3) Si nécessaire, modifiez l'objet et complétez le texte de l'e-mail éventuellement défini par défaut.
- 4) Cliquez sur **Envoyer**.

7.1.10 Comment envoyer les données d'appel à un abonné par e-mail

Conditions préalables

Les info-bulles écran pour les appels entrants ou sortants sont activées.

Si les fenêtres contextuelles des appels ne sont pas actives, cette fonctionnalité est disponible via la touche **F2 - Note pour l'appelant**.

Étape par étape

- 1) Dans les fenêtres contextuelles **Appel entrant de** et **Appel sortant vers**, cliquez sur l'icône **Note pour l'appelant**.
- 2) Ouverture d'Outlook avec un message e-mail. Dans le texte de l'e-mail figurent les données de contact de l'appel.
- 3) Entrez le destinataire de l'e-mail.
- 4) Si nécessaire, modifiez l'objet et ajoutez aux données de contact un texte d'explication supplémentaire.
- 5) Cliquez sur **Envoyer**.

7.1.11 Comment lancer manuellement un appel

Étape par étape

1) Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Dans la liste déroulante des numéros, entrez le numéro d'appel au format canonique ou au format sélectionnable
- Dans la liste déroulante des numéros de téléphone, entrez les premières lettres d'un nom (au moins trois lettres). Il s'affiche une liste avec tous les noms qui débutent par les lettres indiquées. Sélectionnez le nom souhaité.
- Dans la liste déroulante des numéros, sélectionnez un numéro ou un nom.

2) Cliquez sur **Composer** ou appuyez sur la touche Entrée.

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

7.2 Gestion des abonnés

Pour la gestion des abonnés dans myAttendant, on dispose des boutons utilisateur, du répertoire interne, du répertoire externe et du répertoire personnel. Dans l'interface utilisateur, les abonnés internes sont appelés utilisateurs, les abonnés externes sont appelés contacts.

Boutons utilisateur

Les boutons utilisateur se trouvent dans l'onglet **Par défaut** et font partie de la page principale de myAttendant.

Par défaut, les boutons utilisateur sont triés par ordre alphabétique selon le nom de famille.

Dans un onglet des boutons utilisateur, 100 boutons utilisateur sont disponibles par défaut.

Vous pouvez changer le nombre de boutons utilisateur disponibles par onglet. Voir également [Comment modifier le nombre de boutons utilisateur](#) à la page 115.

Il est possible de créer plusieurs onglets pour les boutons utilisateur ; vous pouvez choisir librement le nom de ces boutons utilisateur.

Il est possible d'affecter aux boutons utilisateur des abonnés internes et externes, ainsi que des contacts personnels (utilisateurs).

Paramétrier les boutons utilisateur avec des abonnés internes

Après la création d'un nouveau groupe, les boutons utilisateur correspondants peuvent être paramétrés avec les abonnés internes du système de communication.

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

7.2.1 Comment affecter des boutons utilisateur à plusieurs abonnés

A l'aide du répertoire interne et externe, vous pouvez affecter des boutons utilisateur à plusieurs abonnés.

Étape par étape

- 1) Accédez à un onglet **Boutons utilisateur**.
- 2) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur un bouton utilisateur vide et sélectionnez **Ajouter un utilisateur**.
- 3) Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le répertoire où vous souhaitez rechercher l'abonné.
- 4) Cliquez sur **Ajouter**.

7.2.2 Comment trier les abonnés

Étape par étape

- 1) Accédez à un onglet **Boutons utilisateur**.
- 2) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur un bouton utilisateur.
- 3) Effectuez le tri :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Trier > Prénom** ou
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Trier > Nom de famille**.

Conseil : Pour que cette opération s'applique, il vous faudra peut-être fournir le mot de passe de **Configuration**.

7.2.3 Comment effacer une entrée d'abonné

Vous pouvez supprimer des abonnés internes et externes dans les boutons utilisateur. L'abonné n'est pas effacé dans le répertoire respectif.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'onglet des boutons utilisateur.
- 2) Cliquez sur l'abonné que vous voulez supprimer.
- 3) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez **Supprimer un utilisateur**.

7.2.4 Comment créer un nouvel onglet dans une interface utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Paramétrage de groupe**.

- 3) Cliquez sur **Nouveau** et attribuez un nom à l'onglet.
- 4) Cliquez sur **OK**.
- 5) Sélectionnez l'entrée nouvellement configurée pour l'onglet. et cliquez sur **Exec. auto....**
- 6) Dans la liste déroulante **Créer des groupes basés sur** Département ou Site.
- 7) Sélectionnez dans la liste déroulante **Trier les groupes par** Nom de famille ou Prénom.
- 8) Cliquez sur le bouton d'option **Ajouter de nouveaux groupes à la fin de mes groupes existants.**
- 9) Cliquez sur **OK**.
- 10) Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.2.5 Comment modifier le nombre de boutons utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Sélectionnez le nombre désiré de boutons utilisateur dans la liste déroulante **Nombre de boutons participant** de l'onglet Boutons utilisateur.
Les options disponibles sont les suivantes :
 - 50
 - 100
 - 150
 - 200
 - 300
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

7.2.6 Comment créer une nouvelle structure pour les boutons utilisateur

Remarque : Lors de la création d'une nouvelle structure d'onglet pour les boutons utilisateur, la structure existante est supprimée.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Paramétrage de groupe**.
- 3) Cliquez sur **Nouveau** et attribuez un nom à l'onglet.
- 4) Cliquez sur **OK**.
- 5) Sélectionnez l'entrée nouvellement configurée pour l'onglet.

6) Cliquez sur Renseigner automatiquement.

Remarque : Dans un onglet, il est possible de gérer 90 entrées d'abonné. Les entrées sans nom sont listées à la fin du dernier onglet. Le tri est effectué par téléphones IP avec nom, téléphones IP sans nom, numéros de fax avec nom, numéros de fax sans nom.

-
- 7) Dans la liste déroulante **Créer des groupes basés sur** Département ou Site.**
 - 8) Sélectionnez dans la liste déroulante **Trier les groupes par** Nom de famille ou Prénom.**
 - 9) Cliquez sur le bouton d'option **Recréer ma structure de groupe.****
 - 10) Cliquez sur **OK.****
 - 11) Le système affiche un message de sécurité. Cliquez sur **Oui.****
 - 12) Cliquez sur **Sauvegarder.****

7.2.7 Comment copier les boutons utilisateur d'un autre utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur Configuration.**
- 2) Cliquez sur myAttendant > Paramétrage de groupe.**
- 3) Cliquez sur Copier d'un autre utilisateur.**
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
- 4) Dans la liste déroulante **D'un autre utilisateur**, sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez copier les boutons.**
Lorsque vous sélectionnez l'utilisateur, un récapitulatif des groupes s'affiche.

Remarque : Les utilisateurs qui ne font partie d'aucun groupe ne peuvent pas être sélectionnés et n'apparaîtront pas dans la liste déroulante.

-
- 5) Cliquez sur **OK.****
 - 6) Cliquez sur **Enregistrer.****

Les groupes et boutons BLF sont copiés vers l'utilisateur local, écrasant le cas échéant toute configuration de groupe qu'il possède.

7.2.8 Comment trier les onglets des boutons utilisateur

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des onglets de boutons utilisateur.

Conditions préalables

Plusieurs onglets avec boutons utilisateur sont paramétrés.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur Configuration.**
- 2) Cliquez sur myAttendant > Paramétrage de groupe.**

- 3) Dans le champ **Nom du groupe**, cliquez sur un groupe.
- 4) Cliquez sur le bouton **Vers le haut** ou **Vers le bas**.
- 5) Si nécessaire, répétez les étapes 3 et 4.
- 6) Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.2.9 Comment supprimer des onglets pour boutons utilisateur

Les onglets effacés ne peuvent pas être rétablis.


Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Paramétrage de groupe**.
- 3) Sélectionnez le groupe dans le champ **Nom du groupe**.
- 4) Cliquez sur **Supprimer**.
- 5) Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.3 Centre de messages

Les messages Voix, Fax et instantanés ainsi que les SMS sont enregistrés et gérés dans le **Centre de messagerie**.

Les messages peuvent être gérés pour d'autres abonnés. Ils doivent pour cela bénéficier d'une autorisation.



The screenshot shows the 'Attendant Message Center' window. On the left, a sidebar lists subscribers under 'VoiceMail Messages': 600 - s600 netw_0, Fax Messages, LAN Messages; 611 - justle Sip; 610 - justle WebRTC; 601 - s601 netw_1; 602 - s602 netw_2; 605 - s605 voip_5; 603 - voip_603 netw_3; 604 - voip_604 netw_4; 606 - voip_606 netw_6. The main area is titled 'Attendant Message Center' and 'VoiceMail Messages'. It features a table with columns: Type, Date (sorted), Time, Group Na..., CLI, Last Name, First Name, Company, Priority, Duration. The 'Inbox' tab is selected. A search bar is at the top right.

Dans la partie gauche de la fenêtre, désignée ci-après par liste des abonnés, tous les abonnés du système de communication sont listés avec leur état

Présence/Absence. En haut figure votre propre état, avec l'aperçu des messages ouvert. Les autres abonnés suivent dans l'ordre alphabétique.

En fonction de la sélection opérée dans la liste des messages, il est affiché dans la fenêtre de droite, sous forme de tableau, des informations sur les messages (ci-après détails sur les messages) ; celles-ci peuvent ensuite être sélectionnées pour modification.

Les types de messages peuvent être gérés comme indiqué ci-après.

- Les **messages vocaux** peuvent être écoutés, effacés, renvoyés,
- Les **messages LAN** peuvent être lus, modifiés et supprimés,
- Les **SMS** peuvent être lus, écrits et envoyés à des abonnés internes.
- Les **messages Fax** peuvent être renvoyés.

Messages LAN

Les messages LAN ne peuvent être créés que par les utilisateurs de myAttendant. Ils servent de "tableau noir" pour l'abonné qui peut prendre des notes (sur les différents abonnés). Ces messages peuvent être consultés, modifiés ou effacés ; ils ne peuvent pas être envoyés à d'autres abonnés.

Concepts associés

[Éléments de l'interface utilisateur](#) à la page 13

7.3.1 Comment démarrer le centre de messagerie à l'aide de la touche de fonction

Étape par étape

Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**

Remarque : Si le centre de messagerie est déjà ouvert, et figure en arrière-plan, il faut le ramener au premier plan à l'aide du changement de tâche. Sur un PC, un seul centre de messagerie peut être ouvert.

7.3.2 Comment démarrer le centre de messagerie à l'aide du bouton droit de la souris

Étape par étape

- 1) Dans la fenêtre principale de myAttendant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de l'abonné pour lequel vous voulez démarrer le Centre de messagerie P.O. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
- 2) Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**

Remarque : Si le centre de messagerie P.O est déjà ouvert, et figure en arrière-plan, il faut le ramener au premier plan à

l'aide du changement de tâche. Sur un PC, un seul centre de messagerie P.O peut être ouvert.

7.3.3 Comment afficher l'aperçu des messages

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur un abonné.

7.3.4 Comment écouter les messages vocaux

Conditions préalables

Pour être en mesure d'écouter les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de gérer ces messages.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le triangle figurant devant un abonné.
- 3) Cliquez sur le triangle devant l'entrée **Messages Voix**.
La fenêtre Détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Enregistrés**, **Supprimés** et **Totaux**.
- 4) Cliquez sur l'une de ces catégories.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Voix. Cliquez sur **Écouter le message**.
- 6) Cliquez sur une des catégories suivantes :
 - **Via le téléphone**
 - **Via les haut-parleurs**

7.3.5 Comment déplacer les messages Voix

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le triangle figurant devant un abonné.
- 3) Cliquez sur le triangle devant l'entrée **Messages Voix**.
La fenêtre Détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Enregistrés**, **Supprimés** et **Totaux**.
- 4) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Voix. Cliquez sur **Déplacer le message vers**.

5) Cliquez sur une des catégories suivantes :

- **Boîte de réception**
- **Lus**
- **Enregistrés**
- **Supprimés**

7.3.6 Comment renvoyer les messages Voix

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le triangle figurant devant un abonné.
- 3) Cliquez sur le triangle devant l'entrée **Messages Voix**.
La fenêtre Détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Enregistrés**, **Supprimés** et **Totaux**.
- 4) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Voix. Cliquez sur **Renvoyer le message**.

7.3.7 Comment enregistrer les messages Voix

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le triangle figurant devant un abonné.
- 3) Cliquez sur le triangle devant l'entrée **Messages Voix**.
La fenêtre Détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Enregistrés**, **Supprimés** et **Totaux**.
- 4) Cliquez sur l'une de ces catégories.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Voix. Cliquez sur **Enregistrer au format WAV**.

7.3.8 Comment déplacer les messages Fax

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.
- 3) Cliquez sur **Messages fax**.
La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Supprimés**, **Éléments envoyés** et **Éléments en cours d'envoi**.
- 4) Cliquez sur l'un des groupes Fax affichés.
Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax.
- 6) Cliquez sur **Déplacer le message vers**.
- 7) Cliquez sur une des catégories disponibles :
 - **Boîte de réception**
 - **Lu(s)**
 - **Sauvegardé(s)**
 - **Supprimé(s)**

7.3.9 Comment renvoyer les messages Fax

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.
- 3) Cliquez sur **Messages fax**.
La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Supprimés**, **Éléments envoyés** et **Éléments en cours d'envoi**.
- 4) Cliquez sur l'un des groupes Fax affichés.
Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax. Cliquez sur **Renvoyer le message**.
La fenêtre Renvoyer le message s'ouvre, et vous permet de rechercher et d'ajouter des contacts comme destinations.
- 6) Cliquez sur **OK**.

7.3.10 Comment enregistrer les messages Fax

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.
- 3) Cliquez sur **Messages fax**.
La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Supprimés**, **Éléments envoyés** et **Éléments en cours d'envoi**.
- 4) Cliquez sur l'un des groupes Fax affichés.
Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax.
- 6) Cliquez sur **Enregistrer sous**.
- 7) Sélectionnez un emplacement et saisissez un nom de fichier.
- 8) Cliquez sur **Sauvegarder**.

7.3.11 Comment affichage les messages Fax

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.
- 3) Cliquez sur **Messages fax**.
La fenêtre des détails du message affiche des groupes de messages Fax dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Supprimés**, **Éléments envoyés** et **Éléments en cours d'envoi**.
- 4) Cliquez sur l'un des groupes Fax affichés.
Si un message Fax a été partiellement reçu, un point d'exclamation s'affiche à côté du nombre de pages reçues, ce qui indique que le message n'est pas complet.
Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax.
- 6) Cliquez sur **Afficher le fax**.
Le message Fax s'affiche dans la nouvelle fenêtre.

7.3.12 Comment appeler l'expéditeur d'un message Fax

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.
- 3) Cliquez sur **Messages fax**.
La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception, Lus, Supprimés, Éléments envoyés et Éléments en cours d'envoi**.
- 4) Cliquez sur l'un des groupes Fax affichés.
Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax.
- 6) Cliquez sur .
L'expéditeur du message Fax est appelé.

7.3.13 Comment supprimer un message Fax**Conditions préalables**

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.
- 3) Cliquez sur **Messages fax**.
La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception, Lus, Supprimés, Éléments envoyés et Éléments en cours d'envoi**.
- 4) Cliquez sur l'un des groupes Fax affichés.
Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.
- 5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax.
- 6) Cliquez sur **Déplacer le message vers**.
- 7) Cliquez sur **Supprimé**

7.3.14 Comment afficher le rapport d'émission pour un message Fax**Conditions préalables**

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire. L'abonné doit avoir une licence Fax.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.

3) Cliquez sur **Messages fax.**

La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Supprimés**, **Éléments envoyés** et **Éléments en cours d'envoi**.

4) Cliquez sur le groupe de fax **Éléments envoyés.**

Dans la fenêtre détails du message, les messages Fax du Groupe Fax sont affichés.

5) A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez un message Fax.

6) Cliquez sur **iPropriétés.**

La fenêtre Travail mis en file d'attente s'ouvre et affiche des informations sur le message Fax.

7) Cliquez sur le message Fax, puis sur **Journal des envois.**

La fenêtre **myReports Viewer** s'ouvre dans votre navigateur par défaut.

7.3.15 Comment trier les messages Fax

Étape par étape

1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**

2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le symbole du triangle figurant devant l'abonné.

3) Cliquez sur **Messages fax.**

La fenêtre des détails du message affiche les messages Voix dans les catégories suivantes : **Boîte de réception**, **Lus**, **Supprimés**, **Éléments envoyés** et **Éléments en cours d'envoi**.

4) Cliquez sur le dossier souhaité, par ex. **Lus.**

5) Cliquez sur l'un des titres de colonne : **Date, **Heure**, **Numéro**, **Nom**, **Prénom**, **Nom de la société**, **Groupe fax** ou **Pages** pour trier les messages par ordre alphanumérique croissant.**

6) Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri, cliquez une nouvelle fois sur le titre de la colonne.

7.3.16 Comment modifier les messages LAN

Conditions préalables

Pour être en mesure de gérer les messages d'autres abonnés, vous devez avoir l'autorisation de le faire.

Étape par étape

1) Cliquez sur **Centre de messagerie P.O.**

2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le triangle figurant devant un abonné.

3) Cliquez sur le triangle devant l'entrée **Messages LAN.**

4) Cliquez dans la fenêtre de droite sur le message correspondant.

5) Vous pouvez modifier le message (mise à jour) ou l'effacer.

7.3.17 Comment consulter, modifier ou effacer les messages LAN

Conseil : Les messages LAN enregistrés comme module de texte ne sont pas supprimés. Seul le texte entré directement dans la zone Messages LAN est effacé.

Étape par étape

- 1) Démarrez le centre de messagerie P.O.
- 2) Dans la liste des abonnés, cliquez sur le triangle figurant devant l'abonné souhaité.
- 3) Cliquez sur le triangle devant l'entrée **Messages LAN**. Les messages LAN de cet abonné sont affichés.
- 4) Dans la table, cliquez sur l'affichage du message LAN souhaité.
- 5) Cliquez sur **Mettre à jour** pour modifier le message LAN ou
- 6) cliquez sur **Supprimer** pour effacer le message LAN.

7.4 Standard automatique personnel

Le standard automatique personnel fournit aux appelants, en fonction de votre état Présence, différents choix pour le renvoi des appels vocaux en direction des numéros de téléphone que vous avez définis ou en direction de votre boîte vocale. Les appelants font leur choix en entrant des chiffres sur le téléphone.

Profils de boîte vocale personnalisés pour le standard automatique personnel

Pour chaque état de présence, il existe un profil spécifique du client, où vous pouvez définir les possibilités de sélection pour les appelants. Vous pouvez activer et désactiver séparément chaque profil. Par défaut, aucun profil n'est actif. Lorsque vous désactivez un profil, l'état de présence correspondant est géré selon le comportement par défaut de votre boîte vocale.

Announces

Lorsque le profil est activé la boîte vocale diffuse les annonces suivantes :

- Annonce du nom

Si vous avez activé les annonces dynamiques, l'annonce du nom que vous avez enregistrée est utilisée comme message d'accueil, sauf si votre état de présence est **Bureau**, **CallMe (Appelle-moi)** ou **Ne pas déranger**.

- Annonces dynamiques

Si vous avez activé les annonces dynamiques, la boîte vocale génère des annonces adaptées à la situation concernant votre état de présence (sauf pour **Bureau**, **CallMe (Appelle-moi)** et **Ne pas déranger**) avec indication du moment prévu de votre retour, par ex. : « ...est en réunion jusqu'à quatorze heures trente aujourd'hui. ». Vous pouvez activer ou désactiver la lecture des annonces dynamiques séparément pour chaque profil. Si les annonces dynamiques sont activées pour un profil, vous pouvez activer ou désactiver les annonces correspondant à votre état Présence séparément pour certains appelant ou pour tous les appelants externes.

- Annonce personnelle pour le profil

Avant d'activer un profil, vous devez enregistrer une annonce personnelle pour ce profil, qui indique à vos appelants les chiffres correspondants aux possibilités de sélection, par ex. : Pour laisser un message, tapez sur 1. Pour être mis en communication avec mon représentant, tapez sur 2. Pour être renvoyé vers mon téléphone mobile, tapez sur 3. » Lorsque vous désactivez les annonces dynamiques pour le profil, il est judicieux d'indiquer votre état de présence au début de votre annonce personnelle.

La boîte vocale diffuse les annonces pour un profil dans l'ordre suivant (de gauche à droite) :

Profil MV	Announce du nom	annonce dynamique	Announce personnelle pour le profil
Occupé	-	x	x
Pas de réponse	-	x	x
Réunion	x (si les annonces dynamiques sont activées)	x (si les annonces dynamiques sont activées)	x
Maladie			
Pause			
Déplacement			
Congé			
Déjeuner			
À domicile			
Ne pas déranger	-	-	x

Exemple : annonce dynamique activée

Profil MV	Announce du nom	Announce dynamique	Announce personnelle pour le profil
Réunion	« Natalie Dubois »	« est en réunion jusqu'à quatorze heures trente aujourd'hui ».	« Pour laisser un message, tapez sur 1. Pour être mis en communication avec mon représentant, tapez sur 2. »

Exemple : désactiver l'annonce dynamique

Profil MV	Annonce du nom	annonce dynamique	Annonce personnelle pour le profil
Déplacement	-	-	« Je suis momentanément en déplacement. Pour laisser un message, tapez sur 1. Pour être mis en communication avec mon représentant, tapez sur 2. Pour être renvoyé vers mon téléphone mobile, tapez sur 3. »

Remarque : En cas de profil « **Occupé** » et « **Pas de réponse** » :

Si « **Sauter le message d'accueil dynamique** » n'est pas défini, la boîte vocale diffuse les annonces suivantes :

Message d'accueil dynamique - annonce du profil - « Veuillez laisser un message après le bip... »

Si « **Sauter le message d'accueil dynamique** » est défini, la boîte vocale diffuse les annonces suivantes :

Announce du profil - « Veuillez laisser un message après le bip... »

Actions

Lors de la modification du profil, définissez les actions correspondant aux chiffres indiqués dans l'annonce.

- **Enregistrer**

L'appelant peut laisser un message dans votre boîte vocale.

- **Transférer**

L'appelant est renvoyé vers une destination que vous avez définie.

- **- Néant -**

Les annonces de ce profil sont répétées.

7.4.1 Comment modifier un profil MV pour le standard automatique personnel

Conditions préalables

Vous avez enregistré une annonce pour l'état correspondant.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Profils MV** et ensuite sur le profil correspondant à l'état.
- 3) Dans la ligne avec le chiffre correspondant à la **Action** souhaitée, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si l'appelant doit être renvoyé vers la boîte vocale après cette entrée, sélectionnez **Enregistrer**.
 - Si l'appelant doit être renvoyé vers une autre destination après cette entrée, sélectionnez **Transférer**.
 - Si aucune action ne doit intervenir après cette entrée, sélectionnez **# Néant #**.
- 4) Si vous avez sélectionné **Transférer**, entrez dans la boîte de dialogue **Destination** le numéro au format sélectionnable ou canonique.
- 5) Pour la fonction du profil, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer le profil, cochez la case **Profil actif**.
 - Si vous souhaitez désactiver le profil, décochez la case **Profil actif**.
- 6) Pour l'annonce correspondant à votre état Présence, sélectionnez l'une des options suivantes.
 - Si vous souhaitez que votre boîte vocale indique votre état de présence, décochez la case **Sauter le message d'accueil dynamique**.
 - Si vous souhaitez que votre boîte vocale n'indique pas votre état de présence, cochez la case **Sauter le message d'accueil dynamique**.
- 7) Cliquez sur **Enregistrer**.

Tâches associées

[Comment sélectionner le mode d'enregistrement ou mode de diffusion à la page 95](#)

8 Configuration

Vous pouvez utiliser myAttendant pour configurer des règles de renvoi d'appel, des numéros SDA libres, etc. Vous pouvez enregistrer et restaurer les paramètres de configuration.

Remarque : Lors de la création d'une nouvelle extension dans le système, les champs Prénom et Nom de famille sont synchronisés dans le pack UC Suite. La synchronisation a lieu lors du redémarrage du système ou en cas de modification des paramètres pour l'abonné dans WBM. Si les champs Prénom et Nom de famille sont grisés, c'est parce que l'administrateur système a bloqué la fonction vous permettant de modifier le nom et le prénom.

8.1 Comment modifier mes propres données

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes données personnelles**.
- 3) Vous pouvez entrer ou modifier les données suivantes.

- **Nom de connexion**
- **Poste**
- **Mot de passe**
- **Prénom**
- **Nom**
- **Numéro de boîte vocale**
- **Numéro mobile**
- **Numéro externe 1**
- **Numéro externe 2**
- **Numéro domicile**
- **Numéro fax**
- **Numéro de l'assistant**
- **Adresse e-mail**

Remarque : Si vous souhaitez modifier votre prénom et votre nom de famille, demandez à l'administrateur. Sinon, les modifications ne seront pas conservées après une synchronisation. La synchronisation a lieu quand les systèmes redémarrent ou que les paramètres sont modifiés par l'administrateur.

- 4) En cochant la case **Visibilité**, vous pouvez rendre visible ou invisible les entrées suivantes pour les autres utilisateurs :
 - **Numéro mobile**
 - **Numéro externe 1**
 - **Numéro externe 2**
 - **Numéro domicile**

Configuration

Comment insérer mon image

- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

8.2 Comment insérer mon image

Conditions préalables

Vous disposez d'un fichier image de votre photo dans l'un des formats suivants : BMP, JPG/JPEG/JFIFI, PNG.

La taille du fichier image ne dépasse pas 10 Mo.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Ma photo**.
- 3) Cliquez sur **Sélectionner** pour rechercher la photo sur votre appareil.
- 4) Sélectionnez la nouvelle image de profil et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5) Cliquez sur **Sauvegarder**.

8.3 Comment modifier votre mot de passe

Remarque : Pour des raisons de sécurité, modifiez votre mot de passe après la première connexion. Sinon, tout utilisateur non autorisé serait en mesure d'accéder à vos données en utilisant le mot de passe par défaut.

Remarque : Vous pouvez aussi modifier le mot de passe à partir du menu téléphone de la boîte vocale.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes données personnelles**.
- 3) Dans **Mot de passe** cliquez sur **Modifier**.
- 4) Dans le champ **Actuel(le)**, entrez votre mot de passe actuel.

- 5) Dans les champs **Nouveau** et **Confirmer**, entrez votre nouveau mot de passe.
- a) a. Le mot de passe doit être composé exclusivement de chiffres (au moins 6 chiffres).
 - b) b. Le nombre maximal de caractères répétés est de deux et le nombre maximal de caractères consécutifs est de trois.
 - c) c. Le nom du compte (à l'envers ou non) ne peut pas figurer dans le mot de passe.
 - d) d. L'utilisateur est obligé de changer le mot de passe par défaut après la première utilisation.
 - e) e. Le nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses est de cinq.

Remarque : Le mot de passe s'applique à tous les clients UC Suite et à l'accès téléphonique à la boîte vocale.

- 6) Cliquez sur **OK** puis sur **Enregistrer**.

8.4 Comment définir votre adresse e-mail

Conditions préalables

L'administrateur de votre système de communication a configuré l'envoi d'e-mails.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes détails personnels**.
- 3) Dans **E-mail**, entrez votre adresse e-mail.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

8.5 Comment définir un numéro supplémentaire

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes détails personnels**.
- 3) Dans l'un des champs suivants : **Numéro mobile**, **Numéro externe 1**, **Numéro externe 2**, **Numéro privé** ou **Numéro de l'assistant(e)**, entrez un numéro supplémentaire au format canonique ou au format sélectionnable.
- 4) Sélectionnez une des possibilités suivantes :
 - Si vous souhaitez que **Tél. mobile.**, **Tél. externe 1**, **Tél. externe 2** ou **Domicile** ne soient pas indiqués dans le répertoire interne, décochez la case **Visible** figurant à côté du numéro de téléphone.
 - Si vous souhaitez que **Tél. mobile.**, **Tél. externe 1**, **Tél. externe 2** ou **Domicile** soient indiqués dans le répertoire interne, cochez la case **Visible** figurant à côté du numéro de téléphone.
- 5) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Configuration

Programmation des touches de fonction d'un téléphone

8.6 Programmation des touches de fonction d'un téléphone

Chaque téléphone est équipé d'un certain nombre de touches de fonction. Par défaut, certaines de ces touches sont préconfigurées avec des fonctions. Avec myAttendant, vous pouvez adapter à vos besoins les touches de fonction préconfigurées comme les autres touches de fonction.

Conseil : Sur les téléphones avec écran, vous pouvez aussi programmer directement sur le téléphone certaines touches de fonction.

Configuration multiple des touches de fonction

Vous pouvez configurer les touches de fonction sur deux niveaux : le premier niveau peut correspondre aux fonctions offertes, le second niveau peut recevoir les numéros de téléphone externes. Pour accéder au deuxième niveau, il faut actionner sur le téléphone la touche de changement de niveau (touche MAJ). Le voyant (LED) de la touche de fonction correspond toujours au premier niveau.

8.6.1 Comment programmer les touches de fonction du téléphone

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Cliquez sur **Démarrer** en regard de la ligne **Programmer touches téléphoniques**. Dans le navigateur, une fenêtre servant à programmer les touches de fonction du téléphone s'ouvre.
 - a) Lorsqu'un message tel que Il existe un problème avec le certificat de sécurité du site web s'affiche, cliquez sur **Poursuivre le chargement de ce site web**.
- 4) Dans l'icône du téléphone, cliquez sur la zone de touches que vous souhaitez configurer.
- 5) Dans la représentation détaillée de la zone de touches, cliquez sur l'icône de touche à la fin de la ligne appropriée. L'icône de touche devient rouge, ce qui indique que la touche de fonction est activée pour une programmation.
- 6) Dans la liste déroulante **Sélectionner fonction**, sélectionnez la fonction souhaitée.
 - a) Lorsqu'une fonction nécessite des informations supplémentaires (paramètres), sélectionnez-les ou saisissez les données nécessaires.

Conseil : Si vous sélectionnez pour une touche de fonction la fonction **Changement de niveau**, vous disposez d'un deuxième niveau que vous pouvez configurer avec des numéros extérieurs.

- 7) Cliquez sur **Enregistrer**.

- 8) Si vous disposez d'un téléphone avec identification automatique des touches (par ex. optiPoint 420 Standard), vous pouvez indiquer dans la colonne **Étiquette** le texte qui doit s'afficher sur la touche de fonction.
- 9) Si vous avez paramétré la fonction **Changement de niveau** sur une touche de fonction, cochez **2. Niveau**. Entrez les numéros de téléphone externes comme indiqué.
- 10) Si vous souhaitez configurer d'autres touches de fonction, répétez les opérations 4 à 9.
- 11) Fermez la fenêtre du navigateur servant à la programmation des touches.
- 12) Dans la fenêtre **myAttendant-Configuration**, cliquez sur **Enregistrer**.

8.7 Comment modifier le mot de passe

Remarque : Pour des raisons de sécurité, modifiez votre mot de passe après la première connexion. Sinon, des personnes étrangères disposant du mot de passe par défaut pourraient par ex. consulter vos messages Voix et Fax ou bien utiliser vos numéros pour appeler des destinations externes taxées, à votre charge.

Remarque : Vous pouvez aussi modifier le mot de passe à partir du menu téléphone de la boîte vocale.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes données personnelles**.
- 3) Dans **Mot de passe** cliquez sur **Modifier**.
- 4) Dans le champ **Actuel(le)**, entrez votre mot de passe actuel.
- 5) Dans les champs **Nouveau** et **Confirmer**, entrez votre nouveau mot de passe.
 - a) Le mot de passe doit être composé exclusivement de chiffres.
 - b) Le nombre maximal de caractères répétés est de deux et le nombre maximal de caractères consécutifs est de trois.
 - c) Le nom du compte (à l'envers ou non) ne peut pas figurer dans le mot de passe.
 - d) L'utilisateur est obligé de changer le mot de passe par défaut après la première utilisation.
 - e) Le nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses est de cinq.

Remarque : Le mot de passe s'applique à tous les clients UC Suite et à l'accès téléphonique à la boîte vocale.

- 6) Cliquez sur **OK** puis sur **Enregistrer**.

Configuration

Comment modifier votre nom d'utilisateur

8.8 Comment modifier votre nom d'utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Données personnelles > Mes données personnelles**.
- 3) Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez le nom d'utilisateur souhaité.

Remarque : Le **Nom de connexion** choisi s'applique à tous les clients UC Suite. Si vous souhaitez associer **myAttendant** aux clients UC **myPortal to go** et **myPortal @work**, vous devez entrer votre numéro interne comme Nom de

-
- 4) Cliquez sur **OK** puis sur **Enregistrer**.

8.9 Comment activer ou désactiver la connexion automatique

Remarque : N'utilisez la connexion automatique que si vous êtes sûr que d'autres personnes ne peuvent pas accéder à votre PC. Sinon, celles-ci pourraient par ex. consulter vos messages Voix et Fax ou bien utiliser vos numéros pour appeler des destinations externes taxées, à votre charge.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Sensibilité > Sécurité et accès**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer la connexion automatique, cochez la case **Mémoriser le mot de passe et me connecter automatiquement à myAttendant**.
 - Si vous souhaitez désactiver la connexion automatique, décochez la case **Mémoriser le mot de passe et me connecter automatiquement à myAttendant**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

8.10 Comment permettre aux autres de voir vos détails d'appel

Vous pouvez autoriser les utilisateurs de répertoire à voir les informations concernant votre appel actif actuel, par exemple la personne à qui vous parlez, s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant ainsi que la durée de l'appel. Cette option est désactivée par défaut.

Conditions préalables

L'activation de cette fonctionnalité est effectuée par votre administrateur système.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur l'icône **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Sensibilité > Sécurité et accès**.
- 3) Sélectionnez l'option **Permettre aux autres de voir à qui je parle**.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

8.11 Notifications

Vous pouvez demander à myAttendant de vous avertir des appels et autres actions.

Les fenêtres contextuelles apparaissent dans le coin inférieur droit de l'écran. Il existe différents types de fenêtres contextuelles. Les fenêtres contextuelles pour les appels et les messages affichent le numéro de téléphone, le nom et l'image de l'appelant, si possible. Les boutons dans les fenêtres contextuelles changent en fonction de la situation. Vous pouvez contrôler les fonctions des fenêtres contextuelles à l'aide du clavier (touche TAB ou touches fléchées et touche Entrée).

Dès que plus de trois fenêtres contextuelles sont ouvertes pour des appels, elles sont automatiquement réduites et affichées sous forme d'icônes dans la barre des tâches.

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour les fenêtres contextuelles :

- Afficher une fenêtre contextuelle pour les appels entrants
- Afficher une fenêtre contextuelle pour les appels sortants
- Afficher une fenêtre contextuelle lorsque vous terminez un appel
- Afficher une fenêtre contextuelle lorsque votre statut de présence change
- Afficher une fenêtre contextuelle pour les nouveaux messages vocaux
- Afficher une fenêtre contextuelle pour les nouveaux messages fax
- Afficher une fenêtre contextuelle lorsque vous recevez un message de discussion
- Ouvrir la fenêtre des messages pour les nouveaux messages vocaux
- Afficher une fenêtre contextuelle lors d'un nouveau message de fax
- Ouvrir l'application pour les appels entrants
- Afficher une fenêtre contextuelle pour les appels manqués
- Activer le mode de transfert rapide

La fenêtre contextuelle peut également être affichée dans une nouvelle interface utilisateur. Dans cette interface, les symboles décrits ci-dessous sont regroupés différemment et ont une apparence légèrement différente.

L'interface utilisateur comprend également un champ intitulé **Transféré depuis** : Ce champ s'affiche dans la fenêtre contextuelle lorsque l'appel entrant est transféré par un autre poste. De cette façon, vous pouvez voir l'appelant d'origine et la personne qui vous a transféré l'appel.

Si plusieurs fenêtres contextuelles sont ouvertes, elles peuvent être développées et réduites.

Remarque : La barre des tâches Windows sur un client serveur Citrix ne doit être utilisée qu'à une hauteur de 1 unité afin

que les fenêtres contextuelles restent visibles et facilement accessibles

Fenêtre contextuelle pour les appels entrants

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Répondre
	Transfert Transfère l'appel vers la boîte vocale
	Répondre avec un message Envoie un e-mail à l'appelant. Exemple: Vous ne pouvez pas accepter l'appel et souhaitez en informer l'appelant (par exemple, « je vous rappelle tout de suite »). Le champ destinataire de l'e-mail (À :) est prérempli avec l'adresse e-mail de l'appelant, à condition que l'adresse ait pu être déterminée à partir d'un contact. En outre, vous pouvez définir un texte qui s'affiche automatiquement comme texte de l'e-mail via Configuration > Mes préférences > Divers > Répondre avec un message .
	Avis à l'appelant Envoyer un e-mail à un abonné pour lui transmettre les données de l'appelant. Le champ Destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Les données de contact de l'appelant sont transférées dans le texte de l'e-mail.
	Messagerie instantanée Message à l'appelant.
	Planifier un rappel Configurer la date et l'heure ainsi qu'un texte d'information pour rappeler l'appelant.

Fenêtre contextuelle pendant l'appel

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Raccrocher
	Transférer Transfère l'appel après la saisie d'un numéro à composer ou d'un nom à rechercher.

Icône	Fonction
	Attente Le correspondant est mis en attente afin que vous puissiez consulter quelqu'un dans la pièce ou appeler un autre abonné. L'appelant en attente ne peut pas entendre vos conversations.
	Enregistrer (si activé dans le système)
	Conférence L'appel peut être étendu à une conférence ad hoc et d'autres participants peuvent être ajoutés.
	Répondre avec un message Envoyer un e-mail au correspondant. Le champ Destinataire (À :) est prérempli avec l'adresse e-mail du correspondant, à condition que celle-ci ait pu être déterminée à partir d'un contact. En outre, vous pouvez définir un texte qui s'affiche automatiquement comme texte de l'e-mail via Configuration > Mes préférences > Divers > Répondre avec un message .
	Avis à l'appelant Envoyer un e-mail à un abonné pour lui transmettre les données du correspondant. Exemple: Vous avez pris l'appel d'un collègue et souhaitez en informer ce dernier. Le champ Destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Les coordonnées du correspondant sont transférées dans le texte de l'e-mail.
	Messagerie instantanée Message au correspondant.
	Planifier un rappel Configurez la date et l'heure ainsi qu'un texte d'information pour rappeler le correspondant.
	Démarrer la collaboration Lance le produit Web Collaboration séparé pour accéder à des fonctionnalités telles que le partage de bureau et d'applications, le partage de fichiers et la discussion vidéo.

Icône	Fonction
	<p>Transférer / Rechercher</p> <p>Si un numéro de téléphone est saisi dans le champ devant la flèche, cliquer sur la flèche transfère l'appel vers ce numéro de téléphone.</p> <p>Lorsque les premières lettres d'un nom sont saisies dans le champ devant la flèche, la flèche se transforme en loupe. Cliquez sur la loupe pour ouvrir la recherche et afficher les résultats correspondant aux lettres saisies.</p>

Fenêtre contextuelle lors des appels sortants

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Raccrocher
	<p>Répondre avec un message</p> <p>Envoyer un e-mail au destinataire de l'appel.</p> <p>Exemple: Vous ne parvenez pas à joindre le destinataire de l'appel et souhaitez l'informer par e-mail d'un problème important.</p> <p>Le champ Destinataire (À :) est prérempli avec l'adresse e-mail de la personne appelée, à condition que l'adresse ait pu être déterminée à partir d'un contact. En outre, vous pouvez définir un texte qui s'affiche automatiquement comme texte de l'e-mail via Configuration > Mes préférences > Divers > Répondre avec un message.</p>
	<p>Avis à l'appelant</p> <p>Envoyer un e-mail à un abonné pour lui transmettre les données de la personne appelée.</p> <p>Exemple: Vous ne parvenez pas à joindre la personne appelée et souhaitez en informer un collègue.</p> <p>Le champ Destinataire de l'e-mail (À... :) n'est pas prérempli. Les coordonnées de la personne appelée sont transférées dans le corps de l'e-mail.</p>
	Messagerie instantanée Message à la personne appelée.
	Planifier un rappel Configurez la date et l'heure ainsi qu'un texte d'information pour rappeler le correspondant appelé.

Fenêtre contextuelle pour les nouveaux messages vocaux

La fenêtre contextuelle affiche également la date et l'heure de réception du message vocal. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Lire le message sur le téléphone
	Lire le message sur les haut-parleurs
	Pause
	Arrêt
	E-mail Envoyer un e-mail à un abonné pour lui transmettre les données du message vocal. Le champ Destinataire de l'e-mail (À...:) n'est pas prérempli. Les coordonnées de la personne appelée sont transférées dans le corps de l'e-mail.
	Messagerie instantanée Message au correspondant.
	Rembobiner
	Transférer

Fenêtre contextuelle pour les nouveaux messages fax

La fenêtre contextuelle affiche également la date et l'heure de réception du message fax. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Afficher
	Fermer

Fenêtre contextuelle après l'envoi d'un message fax

Cette fenêtre contextuelle affiche la date et l'heure ainsi que le nombre de transmissions réussies ou échouées. Ce type de fenêtre contextuelle n'apparaît que si le client UC est ouvert lors de l'envoi de messages fax. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Afficher
	Fermer

Configuration

Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur

Fenêtre contextuelle avec aperçu au démarrage du client UC

Au démarrage du client UC, la fenêtre contextuelle affiche un aperçu (résumé) avec le nombre de messages vocaux et de fax reçus et les appels en cours. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Messages vocaux : nombre
	Messages fax : nombre
	Appels en cours : nombre

Vous pouvez accéder aux détails spécifiques en cliquant sur les symboles correspondants.

Si votre statut de présence n'est pas **Bureau**, vous recevrez un message correspondant.

Fenêtre contextuelle sur le statut de présence en retard

La fenêtre contextuelle s'affiche si votre statut de présence n'est pas **Bureau** et que l'heure prévue de votre retour est dépassée. Si vous fermez la fenêtre contextuelle, elle réapparaîtra après une heure si votre statut de présence est toujours en retard. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Icône	Fonction
	Modifier le statut de présence en Bureau .

8.11.1 Comment configurer les notifications

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Notifications**.
- 3) Cochez la case de chaque notification que vous souhaitez recevoir.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

8.12 Comment sélectionner la langue de l'interface utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Représentation**.
- 3) Sélectionnez la langue souhaitée.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Étapes suivantes

Fermez le client puis le redémarrer.

8.13 Comment modifier l'habillage de l'interface utilisateur

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Représentation**.
- 3) Sélectionnez l'**Habillement** de l'interface utilisateur de votre choix.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Étapes suivantes

Fermez le client puis le redémarrer.

8.14 Touches de raccourci

Vous pouvez programmer des touches de raccourci pour certaines applications et ainsi faciliter la numérotation à partir du desktop.

Vous pouvez définir des touches de raccourci pour les fonctions suivantes.

- Répondre / Libérer appel
- Réacheminer / Transférer l'appel
- Affichage icône d'appel dans barre des tâches

8.14.1 Comment configurer et activer les touches de raccourci

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Touches de raccourci**.
- 3) Maintenez appuyés **CTRL+MAJ** ou **CTRL+ALT** ou **MAJ+ALT** et appuyez ensuite sur une touche quelconque afin de la définir comme touche de raccourci.
- 4) Cochez la case **Touche de raccourci activée** pour activer la touches de raccourci configurée.
- 5) Cliquez sur **Sauvegarder**.

8.15 Comment modifier l'adresse du serveur

Vous pouvez ainsi modifier l'adresse IP du système de communication.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Dans **Adresse du serveur**, modifiez l'adresse déjà paramétrée.
- 4) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Configuration

Comment configurer Transférer un appel

8.16 Comment configurer Transférer un appel

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Dans la liste déroulante **Méthode de transfert**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous voulez transférer l'appel directement à un abonné, sans lui parler au préalable, sélectionnez **Transfert aveugle**.
 - Si vous souhaitez parler à l'abonné avant de transférer l'appel, sélectionnez **Transfert supervisé**.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

8.17 Comment activer ou désactiver la numérotation par saisie d'un nom

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **Mes Préférences > Divers**.
- 3) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si vous souhaitez activer la sélection par entrée du nom, cochez la case **Activer Live Search**.
 - Si vous souhaitez désactiver la sélection par entrée du nom, décochez la case **Activer Live Search**.
- 4) Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si, lors de la numérotation à l'aide de la saisie d'un nom, la recherche doit englober aussi les contacts LDAP, cochez la case **Englober les contacts LDAP dans la recherche**.
 - Si, lors de la numérotation à l'aide de la saisie d'un nom, la recherche ne doit pas englober les contacts LDAP, décochez la case **Englober les contacts LDAP dans la recherche**.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

8.18 Comment définir un numéro SDA

Lorsque myAttendant est utilisé par ex. par plusieurs sociétés, la définition des numéros d'appel virtuels (ID) vous indique à quelle société le numéro est destiné.

Conditions préalables

Dans le système de communication, il faut pour chaque numéro virtuel (SDA) définir un numéro de sélection directe.

Remarque : Cette fonction ne doit être effectuée que par un technicien confirmé.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > SDA**.
- 3) Cliquez sur **Ajouter** et entrez dans le champ **N° SDA** le numéro virtuel et dans le champ **Nom SDA** le nom de l'entreprise correspondant.
- 4) Cliquez sur **OK** puis sur **Sauvegarder**.

8.19 Sauvegarde des données de myAttendant Configuration

Vous pouvez enregistrer différentes configurations de réglages pour myAttendant dans des fichiers de sauvegarde, restaurer ces derniers ou les effacer.

8.19.1 Comment sauvegarder la configuration

Vous pouvez enregistrer dans un fichier de sauvegarde les paramètres de configuration de votre session myAttendant.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Sauvegarde des données**.
- 3) Cliquez sur **Créer une sauvegarde**.
- 4) Si nécessaire, indiquez un nom de fichier. Cliquez sur **OK**.
- 5) Cliquez sur **Sauvegarder**.

Tâches associées

[Comment rétablir la configuration](#) à la page 143

8.19.2 Comment rétablir la configuration

Conditions préalables

Vous devez avoir créer un fichier de sauvegarde de votre configuration.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Sauvegarde et restauration**.
- 3) Sélectionnez un fichier de sauvegarde.
- 4) Cliquez sur **Restaurer la sauvegarde**.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

Tâches associées

[Comment sauvegarder la configuration](#) à la page 143

[Comment effacer le fichier de configuration](#) à la page 144

8.19.3 Comment effacer le fichier de configuration

Conditions préalables

Vous devez avoir créer un fichier de sauvegarde de votre configuration.

Étape par étape

- 1) Cliquez sur **Configuration**.
- 2) Cliquez sur **myAttendant > Sauvegarde et restauration**.
- 3) Sélectionnez le fichier de sauvegarde à effacer.
- 4) Cliquez sur **Effacer la sauvegarde**.
- 5) Cliquez sur **Enregistrer**.

Tâches associées

[Comment rétablir la configuration](#) à la page 143

9 Annexe

L'annexe contient des informations de référence comme la liste des fonctionnalités pouvant être utilisées avec les téléphones SIP.

9.1 Fonctionnalités des clients UC qui sont utilisés avec les téléphones SIP

Les fonctionnalités désignées ci-après des clients UC myAttendant, myPortal for Desktop et myPortal for Outlook peuvent être utilisées sur les téléphones SIP.

Le téléphone SIP utilisé doit remplir les conditions suivantes.

- 3PCC suivant RFC 3725 est supporté.
- La fonctionnalité "Avertissement" est supportée.
- Le rejet des appels en instance est désactivé.

Il est également possible pour les abonnés avec téléphones SIP de paramétrier le rejet des appels en instance dans le système de communication.

Remarque : Le caractère complet des fonctionnalités dépend du téléphone SIP utilisé et ne peut pas être garanti.

Le test des fonctionnalité indiquées ci-après a été effectué avec OpenStage 15 S.

- Fonctionnalités orientées connexion/communication
 - Appeler
 - Rediriger l'appel
 - Reprendre l'appel
 - Conférence gérée par l'application
 - Mise en garde
 - Va-et-vient
 - Double appel
 - Déconnecter
 - Transférer
- Fonctionnalités orientées téléphone
 - Ne pas déranger
 - Renvoi d'appel

Index

A

abonné
 afficher une note 38
 ajouter une note 37
 rechercher 34
 trier 35
 Abonné
 afficher une note 37
 abonné externe
 ajouter 36
 modifier 36
 supprimer 37
 abonnés (plusieurs)
 affecter boutons utilisateur 114
 Abonnés Mobility Entry
 Conférences 55
 adresse e-mail
 invitation à la conférence 55
 affichage de l'écran
 minimiser et maximiser 15
 Afficher une note 37
 annonce 92
 annonce du nom 92, 125
 annonce dynamique 125
 annonce personnelle 125
 Aperçu des messages 118
 aperçu des messages, afficher 119
 appel
 accepter 109
 en garde 110
 enregistrer 111
 manqué 39
 programmé 39
 Appel
 déparquer 110
 parquer 110
 transférer 111
 appeler l'expéditeur
 messagerie vocale 99
 Appelle-moi 29
 authentification
 participant à la conférence 55

B

boîte vocale 92, 125
 Boîte de réception 119, 119, 120, 120
 enregistrés 119, 119, 120, 120
 lus 119, 119, 120, 120
 modifier 119, 119, 120, 120
 supprimés 119, 119, 120, 120
 boutons d'utilisateur 13
 boutons de fonction 14

boutons utilisateur 113
 disposition 113
 plusieurs 113
 trier 113
 trier utilisateurs 114
 Boutons utilisateur
 copier les boutons d'un autre utilisateur 116
 créer 114
 créer une nouvelle structure 115
 effacer 117
 supprimer l'abonné 114
 trier 116

C

centre de messagerie
 démarrer 118, 118, 118
 composer un numéro 35
 Composer un numéro 113
 Concept 11
 conférence 55
 terminer automatiquement sans directeur de conférence 57
 conférence ad-hoc 55, 60
 conférence gérée par l'application 57
 conférence ouverte permanente 81
 conférence permanente 55
 Conférence permanente 76
 conférence rendez-vous 55, 66, 85
 conférence, gérée par téléphone 57
 configuration
 mot de passe 16
 Rétablir 143
 Configuration
 sauvegarder 143
 Conventions de présentation des informations 11

D

Déconnecter une liaison 111
 Définir un numéro SDA 142
 dossier
 messagerie vocale 99

E

envoyer message instantané 105
 état de présence 28, 125
 annonces 92

F

FastViewer 89, 90
 Fenêtre principale de l'Attendant Console 13

fenêtres contextuelles 15, 47, 135
 fichier de configuration
 effacer 144
 fichier WAV
 messagerie vocale 99
 Fonction de commutation 108
 format canonique de numéro d'appel 44
 format de numéro d'appel 44
 format sélectionnable de numéro d'appel 44

G

gestion des appels
 appels actifs 108
 appels en garde/transférés/parqués 109
 Gestion des appels 108
 gestion des conférences 57
 groupe
 messagerie vocale 99

H

Historique des appels 42

I

Image, insérer 130
 Instructions d'utilisation 11
 invitation
 conférence 55

J

journal 39
 durée de conservation 39
 grouper les entrées 39
 trier 39

L

langue
 boîte vocale 92

M

message d'accueil personnel 92
 message d'accueil personnel général 92
 message fax
 consultation par le poste opérateur 92
 message instantané 103
 Message Voix confidentiel 99
 Message Voix urgent 99
 Messagerie instantanée 118
 messagerie vocale
 déplacer 99
 écouter 99
 effacer 99
 privé 99

renvoyer 99
 urgent 99
 messages 103
 gérer 117
 messages fax 118
 déplacer 121, 123
 modifier 121, 121, 122, 122, 123, 123, 123, 124
 renvoyer 121
 Messages instantanés 118
 messages LAN
 effacer 124
 envoyer 125
 lus 124
 modifier 124
 messages vocaux 118
 Mise à jour automatique 21
 mode d'annonce 92
 mode d'enregistrement 92
 Modifier l'adresse du serveur 141
 mot de passe
 boîte vocale 92
 myAttendant
 mise en route 19
 première mise en service 18

N

note
 ajouter 37
 note, afficher 38
 notification
 configurer 140
 numéro d'accès
 conférence 55
 numéro de téléphone
 boîte vocale 92
 numérotation via le bureau 45
 numérotation via le presse-papiers 45

O

Outlook, connexion
 configurer 25

P

priorité 99
 profil pour standard automatique personnel 125
 profil spécifique du client 125
 Programmation des touches 132
 propres données, mes:modifier 129

R

raccourci clavier pour la numérotation via le bureau 45
 Rappel
 journal 39
 Reconnecter un appel 110

Règles d'appel
activer [32](#)
créer [31](#)
effacer [32](#)
modifier [31](#)
renommer [32](#)
renvoi d'appel
non-réponse [31](#)
spécifier [30](#)
urgence [31](#)

S

salle de conférence virtuelle [55](#)
Sélectionner la langue [22](#)
Service CallMe [29](#)
SMS [118](#)
standard automatique
central [92](#)
personnel [92, 125](#)
standard automatique personnel [125](#)

T

Téléphone SIP
fonctionnalités des clients UC [145](#)
Télétravail [29](#)
Thèmes, types de [11](#)
Touches de raccourci [141](#)
configurer [141](#)
travailler avec deux moniteurs [15](#)
trier
messagerie vocale [99](#)

W

Web Collaboration [89, 90, 90](#)

